

www.salampnu.com

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

- ✓ نمونه سوالات پیام نور : بیش از ۱۱۰ هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه
- تستی و تشریحی
- ✓ کتاب ، جزوه و خلاصه دروس
- ✓ برنامه امتحانات
- ✓ منابع و لیست دروس هر ترم
- ✓ دانلود کاملاً رایگان بیش از ۱۴۰ هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور

www.salampnu.com



دانشگاه پیام نور

گروه زمین شناسی



نام درس: بلور شناسی



تعداد واحد: 2

نام منبع: بلور شناسی هندسی، مهین محمدی و بلور

شناسی نوری، حسین پروین


انتشارات: دانشگاه پیام نور

تهیه اسلاید: سیروس اتردی



جایگاه درس

➤ **بلور شناسی** یکی از دروس اصلی دوره کارشناسی رشته زمین شناسی است و پیش نیاز درسهای **کانی شناسی**، **سنگ شناسی** (آذرین، دگرگونی و رسوبی) می باشد.




هدف نهایی درس

آشنا شدن :

در بخش اول با واژه بلور و فراگیری بعضی از قوانین مهم بلورشناسی، سیستم های بلوری، فرمهای بلورشناختی و شناسایی 32 رده تبلوری





و در بخش دوم مهمترین مشخصه های نوری بلورها و چگونگی شناسایی آنها با استفاده از میکروسکوپ



بلور چیست؟

بلورها اجسام جامد همگنی با نظم درونی سه بعدی هستند که به سطوح خارجی صاف و منظم محدود می شوند.


Octahedron




اعمالي که موجب تکرار اجزاء سازنده بلور مي شوند .
 الف - انتقال : با اين عمل اجزاء سازنده بلور در يك جهت خطي و به فواصل معيني (فاصله
 تهادلي) تکرار مي شوند .



ب- چرخش : اين عمل واحد الگوئي اوليه بر حول يك محور فرضي تحت زاويه " α " که مقدار آن
 مي تواند متفاوت باشد تکرار مي شود و تکرار آن يك دايره فرضي بوجود مي آورد .




ج- پیچش: در اینجا حرکت توام چرخش و انتقال صورت می گیرد. یعنی اینکه واحد الگوئی اولیه در اثر عمل پیچش به فاصله t و زاویه α منتقل شده و چرخش می کند و نتیجه آن پیچش بدور يك محور فرضي است که با جهت انتقال موازي است. در شرایط مناسب تکرار سه بعدي اجزاء بلور به سطوح صاف و منظمي محدود می شود.




شکل ۹. تکرار واحد الگوئی " σ " در اثر عمل پیچش در هر بار تکرار واحد الگوئی به اندازه زاویه α چرخش و به اندازه t فاصله انتقال پیدا می کند.

مفهوم ساختمان بلورین و خواص شبکه تبلور
"شبکه های سه بعدی" یا "شبکه فضایی" نامیده می شود و در نتیجه عمل انتقال و تکرار از
نقاط در سه جهت فضایی تشکیل می شود.
برای آشنا شدن با چگونگی تشکیل شبکه های فضایی ابتدا به نحوه تشکیل شبکه های یک و دو
تناوبی و سپس به شبکه سه تناوبی و یا سه بعدی می پردازیم.

الف - شبکه یک تناوبی



شکل ۱۱ : شبکه یک تناوبی و یا یک بعدی



ب- شبکه دو تناوبی یا دو بعدی: برای ایجاد شبکه دو تناوبی از یک مبدا اختیاری **O** در دو جهت عمل انتقال صورت می پذیرد.

1- در جهت محور **Ox** انتقال با طول **a** یعنی بردار **a**

2- در جهت محور **Oy** ، انتقال با طول **b** یعنی بردار **b**


زاویه بین دو محور **Ox** و **Oy** یعنی γ می تواند مقداری در حد صفر تا 180 درجه داشته باشد همچنین مقدار **a** و **b** نیز می تواند مساوی و یا متفاوت با یکدیگر باشد.

در نتیجه عمل انتقال در جهت **Ox** و **Oy** با مقادیر متفاوت زاویه γ و اندازه های مختلف برداری **a** و **b** فقط پنج حالت از شبکه های دو بعدی تشکیل می شود.


پنج شبکه عبارتند از مربعی ، مستطیلی ،

مستطیلی مرکز دار ، متوازی الاضلاع (مورب) و


شش وجهی .



ح: شبکه های سه تناوبی یا شبکه فضایی: در شبکه فضایی از نقطه مبدا در سه جهت Ox و Oy و Oz انتقال انجام می شود و زوایای بین این سه جهت و همچنین اندازه انتقال (a و b و c) متفاوت است. اولین شکل فضایی که از این عمل حاصل می شود شبکه واحد نام دارد.



The Unit Cell




γ is the angle between a and b
 β is the angle between a and c
 α is the angle between b and c

شبكة واحد وقتي است كه گره ها فقط در رئوس آن وجود داشته باشد .

هر گاه در شبکه واحد علاوه بر رئوس ، در مركز و يا در روي سطوح نقاط يا گره هاي وجود داشته باشد ، شبکه واحد مركب نام دارد .

زوایای بین این سه بردار و یا سه محور ، β بین Oy ، Oz ، α بین Ox و Oz ، γ بین Ox ، Oy و هستند . زوایای α ، β و γ و طول بردار های a ، b و c که با a ، b ، c نمایش داده می شود پارامترها و ثوابت شبکه واحد هستند . از انتقال در سه جهت Ox و Oy و Oz با زوایا و بردار های متفاوت چهارده نوع شبکه فضایی ایجاد می شود .

The Unit Cell



γ is the angle between a and b
 β is the angle between a and c
 α is the angle between b and c

محور های بلور شناسی



محور های بلور شناسی را با بردار های a ، b و c نشان می دهند به طوری که:

1- بردار a به طرف بیننده و بر محور X ها منطبق است

2- بردار b از سمت چپ به طرف راست امتداد امتداد دارد

و بر محور Y ها منطبق است.

3- بردار c از پایین به بالا و بر محور Z ها منطبق است.



Axial convention:
"right-hand rule"

خواص مواد بلورین که اجسام غیر متبلور فاقد آن هستند عبارتند از :

داشتن شکل ، ثابت بودن زوایای دو سطحی ، داشتن دمایی ذوب معین و پراش اشعه X





الف — شکل ظاهری بلور : اندازه و شکل سطوح يك بلور ، زاویه ای بین این سطوح و ترتیب تقارنی آن ها شکل ظاهری يك بلور را تشکیل می دهد و بر همین اساس يك بلور نامگذاری می شود . نظیر مکعبی ، منشوری ، شش وجهی ، هشت وجهی ، و غیره



ب — قانون ثابت بودن زوایا : اولین بار در سال 1669 دانشمندی به نام " نیکولاس

استنو: به این نکته پی برد که زاویه بین دو سطح معین از دو بلور کوارتز همراه ثابت است . این نظریه بعد ها در اثر تجربیات مکرر مورد تأیید قرار گرفت و امروز به نام " قانون ثابت بودن زوایا " و یا " قانون استنو " معروف است و به این شکل بیان می شود که "زاویه بین سطوح معادل در بلور هایی که از مواد متشابه ساخته شده باشند در شرایط محیطی یکسان ثابت است

Quartz






سیستم های تبلور

در واحدهای سلولی سه بعدی رابطه بین این ثوابت و پارامترها تغییر می کند و بر اساس آن ها واحدهای سلولی سیستم های مختلف بلور شناسی تشکیل می شود .

3-D Lattice Types		
Name	axes	angles
Triclinic	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$
Monoclinic	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90^\circ \beta \neq 90^\circ$
Orthorhombic	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
Tetragonal	$a_1 = a_2 \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
Hexagonal		
Hexagonal (4 axes)	$a_1 = a_2 = a_3 \neq c$	$\beta = 90^\circ \gamma = 120^\circ$
Rhombohedral	$a_1 = a_2 = a_3$	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$
Isometric	$a_1 = a_2 = a_3$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$




ساده ترین رابطه ای که بین پارامترهای یک شبکه وجود دارد حالتی است که پارامترهای طولی با یکدیگر مساوی و بر یکدیگر عمود هستند (سیستم مکعبی) در این صورت یک سلول واحد از شبکه مکعبی به وجود می آید.



الگوی بلوری سیستم مکعبی



سیستم تراگونال

در این سیستم طول یکی از بردارها با طول آن دوی دیگر مساوی نیست ولی در اینجا نیز بردارهای طولی بر یکدیگر عمود هستند و زاویه بین آن ها 90 درجه است.




سیستم اورتورمبیک

در این سیستم پارامترهای طولی با یکدیگر مساوی نیستند ولی بر هم عمود هستند و زاویه بین آن‌ها 90 است.



ORTHORHOMBIC
Crystal Model





سیستم منوکلینیک

در سیستم منوکلینیک علاوه بر آنکه پارامتر های طولی با یکدیگر متفاوت هستند مقدار یکی از زوایا (β) نیز 90 درجه نیست .





MONOCLINIC Crystal
Model



سیستم تریکلینیک

در این سیستم تمام پارامتر های طولی و زاویه ای با یکدیگر اختلاف دارند و هیچکدام بر یکدیگر عمود نیستند .






در پنج سیستمی که تا کنون گفته شده است (مکعبی - تراگونال - اورتورمبیک - منوکلینیک - و تریکلینیک) عناصر تقارنی رفته رفته کاهش می یابند . بدین ترتیب که سیستم مکعبی دارای بیشترین عناصر تقارنی است در حالیکه سیستم تریکلینیک دارای کمترین مقدار عناصر تقارنی است .


TRICLINIC Crystal
Model

سیستم هگزاگونال

یا شش وجهی (و **تریگونال** یا سه وجهی). در این سیستم مقدار دو تا از پارامترهای، طولی با یکدیگر برابر هستند ولی پارامتر سوم معمولاً با آن دو دیگر متفاوت است در این سیستم مقدار زاویه γ برابر 120 درجه و دو زاویه α و β برابر 90 درجه است. همانگونه که دیده می شود سلول شش وجهی نیست ولی از کنار هم قرار گرفتن 3 واحد سلولی طرح شش گوشه ای حاصل می شود.




با در نظر گرفتن طرح شش گوشه سیستم هگزاگونال یک محور درجه شش که به موازات محور **C** است وجود دارد و در حول این محور حداقل 3 نقطه مشابه با فواصل زاویه ای 120 درجه قرار دارند این سه نقطه را می توان محل عبور سه محور درجه 2 در نظر گرفت که دو تای آن ها در امتداد **X** و **Y** قرار دارند و سومی در راستای نیمساز بین دو محور اول و دوم قرار دارد.







Hexagonal Crystal

سیستم مگزاگونال




HEXAGONAL Crystal Model







R



در گذشته يك سيستم ديگر كه داراي پارامتر هاي سيستم هگزاگونال ، ولي محور C آن از درجه 3 بود جدا از سيستم هگزاگونال در نظر مي گرفتند ولي امروز اين سيستم را جزء سيستم هگزاگونال قرار داده اند .




در اين سيستم محور هاي بلور شناسي چهار تا است كه آن هارا با علائم a_1 ، a_2 ، a_3 ، C نشان مي دهند .
 در يكي از فرم هاي اين سيستم متعلق به رده رمبوهدري يك لوزي وجهي تشكيل مي شود كه شبیه مکعبی است که از جهت يکي از اقطار کشیده شده باشد .

چهارده شبکه براوه

CUBIC

$$a = b = c$$


$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$



TETRAGONAL

$$a = b \neq c$$


$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$



ORTHORHOMBIC

$$a \neq b \neq c$$

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$




HEXAGONAL

$$a = b \neq c$$

$$\alpha = \beta = 90^\circ$$

$$\gamma = 120^\circ$$



TRIGONAL

$$a = b = c$$


$$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$$

MONOCLINIC

$$a \neq b \neq c$$

$$\alpha = \gamma = 90^\circ$$


$$\beta \neq 120^\circ$$



TRICLINIC

$$a \neq b \neq c$$

$$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$$



4 Types of Unit Cell

P = Primitive

I = Body-Centred

F = Face-Centred


C = Side-Centred

+


7 Crystal Classes

→ 14 Bravais Lattices


ضمن آشنایی با شش سیستم تبلور دیدیم که در این سلول ها اتم ها و یا اجزاء تشکیل دهنده سلول ها فقط در رئوس و گوشه ها قرار دارند
 براوه دانشمند فرانسوی در سال 1848 ثابت کرد که با اضافه شدن نقاط یا گره هایی به مرکز سلول و یا به مرکز بعضی از سطوح آن هفت سلول جدید ایجاد می شود که با هفت سلول اولیه جمعاً 14 شبکه براوه را به وجود می آورد




P
 Triclinic
 $\alpha \neq \beta \neq \gamma$
 $a \neq b \neq c$




P
 Monoclinic
 $\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$
 $a \neq b \neq c$




I = C




P



C




F




I

Orthorhombic
 $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ $a \neq b \neq c$



Tetragonal

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ \quad a_1 = a_2 \neq c$$



Hexagonal


Rhombohedral

$$\alpha = \beta = 90^\circ \quad \gamma = 120^\circ$$

$$a_1 = a_2 \neq c$$

$$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$$

$$a_1 = a_2 = a_3$$




Isometric

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ \quad a_1 = a_2 = a_3$$




اصل تقارن

با توجه به شکل مقابل و شباهت بعضی از سطوح،
یالها و گوشه ها متوجه می شویم که تکرار منظم
اجزا خارجی بلور (موتیف یا طرح الگویی) به دلیل
تأثیر عوامل یا عناصر تقارنی است که عبارتند از:



الف-محور تقارن

خطی است فرضی که از مرکز جسم می گذرد و اگر
جسم را در حول آن بچرخانیم اجزا همشکل به
فواصل زاویه ای معینی تکرار می شوند.




ادامه

الف-محور تقارن

Written symbols	Graphical symbols
1	None
2	◆
3	▲
4	◆
6	●
m	—
$\bar{1}$ (\equiv center) $\bar{2}$ ($\equiv m$)	} *See caption
$\bar{3}$ ($\equiv 3$ plus center)	
$\bar{4}$	◆
$\bar{6}$ ($\equiv 3/m$)	●

Motif above page •

Motif below page ○






Crystal System	No Center	Center
Triclinic	1	$\bar{1}$
Monoclinic	2, $\bar{2}$ (= m)	2/m
Orthorhombic	222, 2mm	2/m 2/m 2/m
Tetragonal	4, $\bar{4}$, 422, 4mm, $\bar{4}2m$	4/m, 4/m 2/m 2/m
Hexagonal	3, 32, 3m	$\bar{3}$, $\bar{3}$ 2/m
	6, $\bar{6}$, 622, 6mm, $\bar{6}2m$	6/m, 6/m 2/m 2/m
Isometric	23, 432, $\bar{4}3m$	2/m $\bar{3}$, 4/m $\bar{3}$ 2/m


Increasing Rotational Symmetry \longrightarrow					
Rotation axis only	1	2	3	4	6
Rotoinversion axis only	$\bar{1}$ (= i)	$\bar{2}$ (= m)	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{6}$ (= 3/m)
Combination of rotation axes		222	32	422	622
One rotation axis \perp mirror		2/m	3/m (= $\bar{6}$)	4/m	6/m
One rotation axis \parallel mirror		2mm	3m	4mm	6mm
Rotoinversion with rotation and mirror			$\bar{3}$ 2/m	$\bar{4}$ 2/m	$\bar{6}$ 2/m
Three rotation axes and \perp mirrors		2/m 2/m 2/m		4/m 2/m 2/m	6/m 2/m 2/m
Additional Isometric patterns		23		432	4/m $\bar{3}$ 2/m
		2/m $\bar{3}$		$\bar{4}3m$	

ب-سطح تقارن


سطح تقارن را می توان مانند آینه ای در نظر گرفت که تصویر اجسام را نسبت به سطح خود قرینه نشان می دهد و سطوح نسبت به سطح تقارن حالت دست چپ و راست را دارند.



Mirror symmetry



Reflection symmetry



Plane of symmetry



ج- مرکز تقارن

مرکز تقارن يك نقطه

فرضي در مرکز بلور

است که اجزا هم





شکل بلور نسبت به

آن و در فاصله

مساوي و با زاويه

180 درجه قرينه آن

قرار دارند.



Inversion

فرمهاي بلور شناختي form

هدف هاي رفتاري

پس از مطالعه اين گفتار انتظار مي رود كه شما :

1- فرم را تعريف كنيد.

2- انواع فرم هاي باز و بسته را مقايسه كنيد .

3- عوامل تقارني را كه منجر به ايجاد فرم هاي مختلف مي شود بيان كنيد .


4- فرم هاي سيستم مكعي را نام ببريد .

5- فرم هاي موجود در ساير سيستم ها را نام ببريد .


فرمهاي بلور شناختي

فرم: به مجموعه سطوح مشابهي اطلاق مي شود که در اثر عملکرد عناصر تقارن در يك بلور بوجود مي آيد.


تکرار سطوح گاهي باعث تشکیل حجم هاي کامل و بسته اي مي شود که به **فرمهاي بسته** معروفند، ولي در اغلب موارد فرمهاي حاصله به صورت حجم کامل نبوده و لازم است که دو يا چند فرم با يکديگر ترکیب شوند و فرم بسته را بوجود بياورند. به اين فرمها **فرم باز** مي گویند



فرم بسته



فرم باز




در سیستم مکعبی فرمها همیشه به صورت بسته تشکیل می شوند


در سایر سیستم های بلورشناسی فرمها به صورت باز و یا بسته هستند و به چند حالت زیر دیده می شوند:

1- فرم یک سطحی یا پدیون

در این حالت به دلیل عدم وجود عناصر تقارنی مناسب سطح مورد نظر تنها یک بار در ساختمان بلور ظاهر می شود.




فرم پدیون که در انتهای پیرامید ایجاد شده است



2- فرم پیناکوئید



یک فرم دو سطحی باز است که در اثر عملکرد مرکز و یا سطح تقارن، یا محور درجه 2 ایجاد می شود

ترکیب سه فرم پیناکوئید





فرم پیناکوئید

دو سطح بالا و پایین منشور توسط یک فرم پیناکوئید به صورت بسته در آمده است.






3- فرم دوما

يك فرم دو سطحي باز متقاطع است كه در اثر عمل يك سطح تقارن ايجاد مي شود



4- فرم اسفنوئید:




یک فرم دو سطحی باز متقاطع است که در اثر عمل یک محور درجه 2 ایجاد می شود



5- فرم منشور:

یک فرم باز است که در اثر عمل یک محور درجه 2، 3، 4 و یا 6 بوجود می آید.



در این فرم سطوح به موازات محور قرار گرفته و دو بدو با هم متقاطع هستند.






منشور منوکلینیک که از ترکیب دو پیناکوئید ایجاد شده است

6 و 7- فرمهاي پيراميد (هرم) و دي پيراميد (دو هرمي):

پيراميد: فرم چند سطحي باز متقاطعي است كه در اثر عمل محور تقارن از نوع درجه 2، 3، 4 و 6 ايجاد مي شود.






دي پيراميد: هرگاه در اثر عمل يك سطح تقارن عمود بر محور پيراميد، فرم هرم در طرف ديگر سطح تقارن تكرر شود فرم دوهرمي يا بي پيراميد يا دي پيراميد ايجاد مي شود.






8- فرم تراپزوئدر

این فرم بسته شبیه يك فرم دوهرمي است با این تفاوت که هرم فوقاني قرينه هرم تحتاني نیست.





9- فرم رمبوئدر

این فرم بسته شبیه يك فرم دوهرمي است با این تفاوت که سطوح هرم فوقاني و تحتاني در حول محور تقارن به فاصله زاویه 60 درجه به تناوب در بالا و پایین تکرار می شوند





10- فرم دي اسفنوئيد

هرگاه فرم اسفنوئيد در حول يك محور درجه 2 تکرار شود فرم بسته اي به نام دي اسفنوئيد يا بي اسفنوئيد ايجاد مي شود.




11- فرم اسکالنوئدر

فرم بسته اي است که سطوح فوقاني و تحتاني آن به صورت 2 تايي قرار دارند. در اين فرم يك زوج سطوح به فواصل زاويه اي 90 و يا 60 درجه به تناوب در بالا و پايين تکرار مي شوند.





ب- فرمهاي سيستم مكعي يا ايزومتريك



در سيستم مكعي 5 نوع فرم بسته وجود دارد كه سطوح آنها از 4 تا 48 متغير است. اين فرمها به ترتيب عبارتند از:



1- فرم 4 سطحي يا تترائدر:




2- فرم 6 سطحي يا هگزائدر:




3- فرم 8 سطحي يا اکتائدر:


4- فرم های 12 سطحی :



دودکائدرن




تتارتوئید



دلتوئید دودکائدرن




تریس تترائدرن




پیریتوهدرون


5- فرم 24 سطحي




تتراهگزائندرون




تريس اکتائندرون



ديپلوئيد




هگزاتتراهدرون



ژيروئيد

6- فرم 48 سطحي



هگزا اکتائندرون

رده های بلورشناسی




هدف های رفتاری

از شما انتظار می رود که پس از مطالعه این گفتار:


- 1- عناصر تقارنی 32 رده بلورشناسی را بنویسید
- 2- فرم عمومی و عادی را تعریف کرده و آن ها را در رده های تقارنی تشخیص دهید .
- 3- مبنایی که رده های بلورشناسی را نامگذاری می کنند بیان کنید .
- 4- نحوه نامگذاری هر رده بر اساس روش گروث را بیان کنید .
- 5- نحوه نامگذاری هر رده را بر اساس روش هرمان موگین توضیح دهید .
- 6- با در دست داشتن اسامی رده ها فرم های عمومی را از فرم های عادی تشخیص دهید .

Triclinic system

سیستم تري کلينيك



kyanite





axinite



microcline

سیستم تری کلینیک

محورهای بلور شناسی: در سیستم تری کلینیک سه محور بلورشناسی با طولهای متفاوت وجود دارد که هیچکدام بر هم عمود نیستند.





رده های سیستم تری کلینیک:

در این سیستم دو رده وجود دارد



1- رده تریکلینیک پیناکوئیدال

2- رده تریکلینیک پدیال




(1)

ردە ترىكلينيك پيناكوئيدال






(1)

ردە ترىكلينيك پديال



Monoclinic System

سیستم منوکلینیک



lazulite




titanite

epidote



heulandite



موسکویت



اسپودومن




داتولیت






تریپس

بلورشناسي



بلورهاي اين سيستم داراي سه محور با طولهاي نامساوي هستند. زاويه بين محورهاي a و b و b و c برابر با 90 درجه است ولي زاويه بين محورهاي a و c با آنها تفاوت دارد.



رده هاي سيستم منوکلينيك

در اين سيستم سه رده وجود دارد:




الف - رده منوکلينيك منشوري: $(2/m)$

ب - رده منوکلينيك دمايک: (m)


ج - رده منوکلينيك اسفنوئيدال: (2)

الف - رده منوکلینیک منشوری: $(2/m)$



عناصر تقارن در این رده عبارت از یک محور درجه 2 است که بر یک سطح تقارن عمود است. محور b بر محور درجه 2 منطبق است و a و c بر سطح تقارن منطبق هستند.



الف - رده منوكليينك منشوري: $(2/m)$




تصوير استريوگرافيك رده منوكليينك منشوري: $(2/m)$





دوما

پيناكوئيڊ



پيناكوئيڊ



اسفنوئيڊ

پيناكوئيڊ





فرم عمومي منشور



ب - رده منوکلینیک دما تیک: (m)

عناصر تقارنی در این رده عبارت از یک صفحه آینه ای قائم است که محورهای a و c بر آن منطبق است.




پدیون


پدیون

بر روی محور b پیناکوئید

بر روی محور a پدیون



دوما





ج - رده منوکلینیک اسفنوئیدال: (2)


عناصر تقارنی در این رده عبارت از یک محور درجه 2 است که بر محور **b** بلورشناسی منطبق است.

بر روی محور **a** فرم پیناکوئید


بر روی محور **b** فرم پدیون



فرم عمومی
اسفنوئید



Orthorhombic system



STAUROLITE





Topaz from Topaz Mountain, Utah.



بلور شناسي

بلور هاي اين سيستم داراي سه محور بلورشناسي با طولهاي متفاوت هستند كه اين سه محور با يكدیگر زاویه 90 می سازند.




رده هاي سيستم ارتورمبیک

(2/m 2/m 2/m)

1- رده رمبیک دي پیرامیدال



2- رده رمبیک پیرامیدال (mm2)






3- رده رمبیک دي اسفنوئیدال (222)

(2/m 2/m 2/m)

1- رده رمبيك دي پيراميدال

فرم عمومي: دي پيراميد رمبيك

فرمهاي عادي: پيناكوئيڊ، دوما، منشور، دي پيراميد



پيناكوئيڊ

{001}

دي پيراميد

{111}

دوما

{101}

{110}

پيناكوئيڊ

{210}



منشور



پيناكوئيڊ

{100}

{hkl}

فرم عمومي: دي پيراميد رمبيك






پدیون

2- رده رمبیک پیرامیدال (mm2)


فرمهای عادی: پیناکوئید، دوما، منشور، پیرامید و پدیون




فرم عمومی: پیرامید رمبیک {hkl}

3-رده رمبیک دي اسفنوئيدال (222)


فرمهاي عادي: پيناكوئيد، اسفنوئيد، دي اسفنوئيد، منشور،




پيناكوئيد




دي اسفنوئيد



{101} اسفنوئيد



منشور




{100} پيناكوئيد




پيناكوئيد




فرم عمومي: دي اسفنوئيد رمبیک {hkl}






Tetragonal system



بلور شناسی: بلورهای این سیستم دارای سه محور بلورشناسی هستند که بر هم عمود هستند. دو محور a و b دارای طولهای مساوی یکدیگرند، در حالی که طول محور c ممکن است کوچکتر یا بزرگتر باشد.




Tetragonal Crystal



در این سیستم 7 رده وجود دارد.


الف- رده دي تترگونال دي پيراميدال ($4/m\ 2/m\ 2/m$)




ب- رده تترگونال اسکالنهدرال ($4\ 2m$)



ج- رده دي تترگونال پيراميدال ($4\ mm$)






د- رده تترگونال تراپزوهدرال (422)



ه- رده تترگونال دي پيراميدال ($4/m$)



و- رده تترگونال دي اسفنوئيدال (4)

ز- رده تترگونال پيراميدال (4)






الف- رده دي تراگونال دي پيراميدال ($4/m\ 2/m\ 2/m$)


انواع فرمها: براي تعيين فرمهاي مختلفي که در اين رده احتمال يافت شدن دارد، برشي از تصوير مقابل را جدا نموده و قطب يك سطح مفروض را در نقاط مختلف آن قرار مي دهيم، آنگاه آن سطح را توسط عناصر تقارن تکرار مي کنيم. نتیجه کار ايجاد شش فرم عادي و يك فرم عمومي است.



فرم عمومي {hkl}





الف- رده دي تترراگونال دي پيراميدال (4/m 2/m 2/m)




پيناكوئيد


دي پيراميد تترراگونال



منشور تترراگونال



دي پيراميد تترراگونال



منشور دي تترراگونال



{100}

منشور تترراگونال

{hkl}


فرم عمومي

دي پيراميد دي تترراگونال




ب- رده تترگونال اسکالنوهدرال (4 2m)

انواع فرمها:




پیناکوئید




دي اسفنوئید تترگونال



منشور تترگونال




دي پیرامید تترگونال



منشور تترگونال




منشور دي تترگونال



فرم عمومی:
اسکالنوهدر تترگونال {hkl}


ج- رده دي تترagoonال پيراميدال (4 mm)

انواع فرمها:



پديون

{001}




منشور تترagoonال

{101}

{111}

{110}




پيراميد تترagoonال

{100}

{210}


منشور تترagoonال

منشور دي تترagoonال




فرم عمومي:
پيراميد دي تترagoonال {hkl}

د- رده تراگونال تراپزوهدرال (422)



پيناكويډ



دي پيراميد تترراگونال

{001}




{101}

{111}

منشور تترراگونال

{110}




{100}

{210}

دي پيراميد تترراگونال





فرم عمومي:

منشور دي تترراگونال







منشور تترراگونال


تراپزوهرون تترراگونال



هـ- رده تترراگونال دي پيراميدال (4/m)




منشور تترراگونال



فرم عمومي:

دي پيراميد تترراگونال

و- رده تترراگونال دي اسفنوئيدال (4)




پديون
{001}




{100}

{110}



فرم عمومي:


دي اسفنوئيد تترراگونال



منشور تترراگونال

ز- رده تترائگونال پیرامیدال (4)



انواع فرمها:



پدیون

پیرامید تترائگونال

منشور تترائگونال



فرم عمومی

پیرامید تترائگونال {hkl}

{001}

{101}

{111}

{110}




{100}

{210}



پیرامید تترائگونال

منشور تترائگونال


منشور تترائگونال



Hexagonal system



سیستم هگزاگونال دارای دو شاخه هگزاگونال و تریگونال است. در شاخه هگزاگونال 7 رده زیر وجود دارد:




(6/m 2/m 2/m)

الف- رده دی هگزاگونال دی پیرامیدال




(6m2)


ب- رده دی تریگونال دی پیرامیدال




ج- رده دی هگزاگونال پیرامیدال (6mm)



د- رده هگزاگونال تراپزوهدرال (622)




ه: رده هگزاگونال دی پیرامیدال (6/m)



و- رده تریگونال دی پیرامیدال (6)

ز- رده هگزاگونال پیرامیدال (6)



در شاخه تریگونال 7 رده زیر وجود دارد:


الف- رده هگزاگونال اسکالنهدرال ($\bar{3}2/m$)

ب- رده دی تریگونال پیرامیدال ($3m$)


ج- رده تریگونال تراپزوهدرال (32)

د- رده رمبوهدرال ($\bar{3}$)


ذ- رده تریگونال پیرامیدال (3)




الف




ب



ج





د




ذ

(6/m 2/m 2/m)


الف: رده دی هگزاگونال دی پیرامیدال



پیناکوئید



دی پیرامید هگزاگونال




فرم عمومی


دی پیرامید دی هگزاگونال





منشور هگزاگونال



منشور دی هگزاگونال




ب: رده دی تریگونال دی پیرامیدال (6m2)




دی پیرامید تریگونال




دی پیرامید هگزاگونال




پیناکوئید




منشور هگزاگونال



منشور تریگونال





منشور دی تریگونال



فرم عمومی




دی پیرامید دی تریگونال

ج- رده دی هگزاگونال پیرامیدال (6mm)



پدیون

پیرامید هگزاگونال



منشور هگزاگونال




منشور دی هگزاگونال




فرم عمومی

پیرامید دی هگزاگونال

د-رده هگزاگونال تراپزوهدرال (622)



پیناکوئید



دي پیرامید هگزاگونال



منشور هگزاگونال






منشور دي هگزاگونال

فرم عمومي


تراپزوهدرون

ه : رده هگزاگونال دی پیرامیدال (6/m)



دی پیرامید هگزاگونال



فرم عمومی



پیناکوئید

منشور هگزاگونال


و- رده تريگونال دي پيراميدال (6)



دي پيراميد تري گونال


فرم عمومي:

پيناكوئيد




منشور تري گونال

ز- رده هگزاگونال پیرامیدال (6)




فرم عمومی

پیرامید هگزاگونال



پدیون



منشور هگزاگونال



الف- رده هگزاگونال اسکالنوهدرال (32/m)



فرم عمومي

اسکالنوهدرول



پيناكويڊ


دي پيراميد هگزاگونال





منشور هگزاگونال

منشور دي هگزاگونال

رمبوئڊرون



ب- رده دي تري گونال پيراميدال (3m)




پيراميد تري گونال


پديون



پيراميد هگزاگونال




منشور هگزاگونال




فرم عمومي

پيراميد دي تري گونال





منشور تري گونال




منشور دي تري گونال


ج-رده تريگونال تراپزوهدرال (32)




منشور
تري گونال




رہبوهدرون




فرم عمومي
تراپزوهدرون



دي پيراميد تري گونال






منشور دي
تري گونال



منشور
هگزا گونال


پيناكويڊ

د- رده رمبو هدرال (3̄)





پیناکوئید

منشور هگزاگونال




فرم عمومی

رمبوئدرون




ذ-رده تريگونال پيراميدال (3)



منشور تري گونال

پيراميد تري گونال





پديون



سیستم مکعبی (ایزومتري) Cubic system



در این سیستم سه محور با طول های مساوي وجود دارد که هر سه بر هم عمود هستند

این محور ها مي توانند سه محور درجه 4 (A_4) یا سه محور درجه 4 انعکاسي و یا سه محور درجه 2 (A_2) باشند



شرط اینکه بلوري در سیستم مکعبی رده بندی شود حضور 4 محور درجه 3 است



در این سیستم 5 رده تقارنی وجود دارد:




4/m 3 2/m

الف- رده هگز اکتاهدرال

برای آشنایی با انواع فرمهایی که در این رده وجود دارد برشی از شکل را جدا نموده و در نقاط مختلف آن قطب یک سطح فرضی را قرار می دهیم. آنگاه با تکرار آن سطح توسط عناصر تقارن 6 فرم عادی ایجاد میشود.




رده هگزااكتاهدراي $4/m \bar{3} 2/m$




هگزااكتايدرون {321}





اكتايدرون {111}




تريس اکتايدرون {221}




تراپزوئيدرون {211}



هگزايدرون {100}




تتراهگزايدرون {210}




دودکايدرون {110}


در رده هگزاکتاهدرال، فرمها معمولا به صورت ترکیبی بوده و غالبا چند فرم با هم یافت می شوند.




Octahedron
and trisoctahedron




Dodecahedron
and trapezohedron




Dodecahedron
and octahedron



Dodecahedron
and hexoctahedron





Dodecahedron
and octahedron



Dodecahedron,
trapezohedron and
hexoctahedron

ب- رده هگزا تراهدرال ($\bar{4}3m$)


عناصر تقارن این رده عبارتند از: سه محور درجه 4 معکوس و 4 محور درجه 3 و 6 سطح تقارن





فرم عمومی هگزا تراهدرون $\{321\}$

ب- رده هگزااتتراهدرال


$(4\bar{3}m)$




7- هگزااتتراهدرون





3- تتراهدرون
{111}




4- دلتوئید دودکائرون




2- تریس تتراهدرون



5- دودکائرون
{110}





1- هگزاهدرون {100}




6- تتراهگزاهدرون {210}

ج- رده ژیروئیدال (432)


عناصر تقارن این رده عبارتند از: سه محور درجه 4 و 4 محور درجه 3 و 6 محور درجه 2




ج-رده ژیروئیدال (432)



7-ژیروئید




3-اکتادرون



4-تریس اکتادرون



2-تراپزوندرون



{321}


{111} {211}

{211}


{110}

{100}


{210}



1-هگزاندرون




6-تتراهگزاندرون



5-دودکاندرون

د- رده دیپلوییدال ($2/m\bar{3}$)

عناصر تقارن این رده عبارتند از: سه محور درجه 2 که بر سه سطح تقارن عمود هستند و 4 محور درجه 3




3- اکتادرون

{111}

4- تریس اکتادرون

{221}

2- تراپزودرون {211}



{110}



5- دودکائدرون

{100}


{210}

6- پیریتوهدرون


1- هگزائدرون




فرم عمومی: دیپلویید {321}




د- رده دیپلوائیدال ($2/m\bar{3}$)



فرم عمومی: دیپلوائید
{321}




3- اکتائرون



{111}

4- تریس اکتائرون



{221}


{110}

{100}

{210}



{211}

2- تراپزوائرون



6- پیریتوهدرون



1- هگزاندرن



5- دودکائرون

ه - رده تتارتوئیدال (23)


عناصر تقارن این رده عبارتند از: سه محور درجه 2 و چهار محور درجه 3



3-تترائیدرون
{111}

2-تریس تترائیدرون
{211}

1-هگزائیدرون
{100}




6-پیریتوهیدرون
{210}

فرم عمومی: {321}
تتارتوئید


4-دلتوئید دودکائیدرون
{221}

5-دودکائیدرون
{110}



ه - رده تتارتوئیدال (23)



عناصر تقارن این رده عبارتند از: سه محور درجه 2 و چهار محور درجه 3



فرم عمومی: {321}
تتارتوئید




Cobaltite, CoAsS; tetartoid



هدف نهایی بخش دوم



آشنا شدن با مهمترین مشخصه های نوری بلورها و چگونگی شناسایی آنها با استفاده از میکروسکوپ پلاریزان



هدف های آموزشی

در پایان این گفتار

با میکروسکوپ پلاریزان آشنا شده و چگونگی استفاده از نور های مختلف آن در شناسایی ویژگی های نوری بلورها را خواهید آموخت.



هدف های رفتاری

- قسمت های مختلف میکروسکوپ پلاریزان را توضیح دهید .
- پلاریزه شدن نور از طریق شکست مضاعف را توضیح دهید .
- چگونگی مرکزیت دادن به عدسی شیئی را توضیح دهید .
- چگونگی مرکزیت دادن به عدسی متقارب را توضیح دهید .
- تعیین ضریب شکست بلور ها را از دو طریق توضیح دهید .
- نور های مختلفی را که در میکروسکوپ جهت شناسایی کانی ها مورد استفاده قرار می گیرند را توضیح دهید .
- میکروسکوپ پلاریزان را جهت مطالعه مقاطع نازک تنظیم کنید .

میکروسکوپ پلاریزان

عمده ترین خصوصیت این میکروسکوپ ، ایجاد نور پلاریزه از نور معمولی است .

برای ایجاد نور پلاریزه عمدتاً سه طریق اصلی وجود دارد : ایجاد نور پلاریزه از طریق شکست مضاعف ، ایجاد نور پلاریزه از طریق جذب کلی و ایجاد نور پلاریزه از طریق انعکاس کلی .




نور پلاریزه ای که در میکروسکوپ مورد استفاده قرار می گیرد از طریق تعبیه جسی به نام ((منشور نیکول)) و عبور نور معمولی از آن حاصل می گردد که اساس آن ایجاد نور پلاریزه از طریق شکست مضاعف است .

پلاریزاسیون از طریق شکست

مضاعف

قطعه ای از بلور کلسیت را در جهت معینی (در جهت قطر اطول یکی از سطوح بلور) برش می دهند و دو قسمت جدا شده را مجدداً توسط ماده‌ی مخصوصی به نام بوم دوکانادا به هم می چسبانند.

حال اگر نور معمولی وارد این جسم ((منشور نیکول)) یا ((نیکول)) شود



شکل ۴-۱. نمایش چگونگی تهیه یک منشور نیکول؛ الف) یک قطعه بلور کلسیت که جهت برش را نمایش می دهد؛ ب) ویژگیهای منشور نیکول در مقطع قائم؛ ج) سطح برش نهایی یک منشور نیکول.

- به دو نور عادی O و غیر عادی e تقسیم می شود. با توجه به اینکه ضریب شکست نور عادی ($n=1.658$) از ضریب شکست بوم کانادا ($n=1.537$) بیشتر است، پس از برخورد به بوم دوکانادا در سطح تماس انعکاس کلی پیدا می کند.
- نور غیر عادی e بدون شکست و به طور مستقیم از منشور نیکول عبور می کند و به این ترتیب نور پلاریزه ی ساده به وجود می آید.

بررسی جامدات بلورین، چگونگی تشکیل، رشد، ساختمان درونی، شکل ظاهری، خواص فیزیکی و شیمیایی مربوط به آنها **بلورشناسی** نامیده می شود.



بلورها ممکن است در اندازه های متفاوتی یافت شوند:




درشت بلور **Phanerocrystalline** ▪ که با چشم قابل مشاهده اند.



ریز بلور **Microcrystalline** ▪ که با میکروسکوپ تشخیص داده می شوند.


مخفی بلور **Cryptocrystalline** ▪ که تنها با پرتو ایکس قابل تشخیص اند.

- علت انتخاب بلور کلسیت شفاف برای تهیه ی نیکول ها ، امتیازی است که این بلور از جهت قوی بودن بیرفرنژانس و بیرنگ بودن بلور دارد .




- در میکروسکوپ پلاریزان دو منشور نیکول تعبیه شده است : یکی به نام پلاریزور و دیگری به نام آنالیزور .

قسمت های مختلف میکروسکوپ پلاریزان



PLM: Front View

PLM: Side View



Eye Pieces

Analyzer

Gypsum Plate

Objective Lenses


Sample Stage

Polarizer

Focus

Light Source

قسمت های مختلف میکروسکوپ پلاریزان



10x

4x

- عدسی شیئی یا ابژکتیو و عدسی چشمی یا اکولر.
- بزرگنمایی تصویری نهایی ایجاد شده عبارت است از حاصلضرب بزرگنمایی عدسی شیئی در بزرگنمایی عدسی چشمی (10X 4=40).

ساختمان داخلی ابژکتیو






چهار نوع ابژکتیو




پلاریزور نور معمولی را به نور پلاریزه ای که در جهت شمال - جنوب (یا جلو به عقب) به ارتعاش در می آید تبدیل می کند. نیکول دیگر به نام آنالیزور است. آنالیزور در قسمت بالای لوله ی چشمی میکروسکوپ و در زیر عدسی چشمی قرار گرفته است. آنالیزور موجب انتقال نور پلاریزه ای است که در جهت شرقی - غربی (عمود بر جهت ارتعاش پلاریزور) به ارتعاش در می آید.

پلاریزور





اگر هر دو نیکول در میدان دید میکروسکوپ قرار گرفته باشند، میدان دید میکروسکوپ تاریک خواهد بود. زیرا سطح ارتعاش آنالیزور و پلاریزور عمود بر یکدیگر است.




پلاریزور در میکروسکوپ های پلاریزان ثابت است اما آنالیزور را می توان از میدان دید میکروسکوپ خارج کرد.

- مایعات، گازها و اجسام بی شکل مثل شیشه، و کانیهای همسانگرد (بلورهای سیستم کوبیک مثل گارنت) در نور پلاریزه متقاطع با چرخش پلاتین در تمام جهات سیاه و خاموشند.

بلور همسانگرد گارنت

که با چرخش پلاتین خاموش می ماند

Binocular Microscope Observation Tube with Bertrand Lens



عدسی برتران : این عدسی بین آنالیزور و عدسی چشمی در داخل لوله ی چشمی میکروسکوپ قرار گرفته و به دلخواه می توان آنرا خارج و یا وارد کرد .

First Order Retardation Plate Anatomy




Figure 1

تیغه کمکی ژپس

بلافاصله بعد از عدسی شیئی در میکروسکوپ های پلاریزان شکافی در لوله ی چشمی میکروسکوپ وجود دارد که محل قرارگیری تیغه های کمکی از قبیل ژپس ، میکا و گوه ای کوارتز است .

Polarized Light Compensators





Figure 8

مقاطع کمکی یا تیغه های معین اجزای دیگری از مجموعه میکروسکوپ پلاریزان اند که برای تشخیص بعضی از خواص نوری بلور ها مورد استفاده قرار می گیرند .

مرکزیت دادن عدسی شیئی


هنگام مطالعه ی مقاطع نازک با میکروسکوپ پلاریزان ممکن است یکی از دو حالت زیر اتفاق بیفتد:

الف. نقطه ای از یک کانی که در محل تقاطع تارهای رتیکول قرار گرفته است هنگام چرخاندن صفحه ی پلاتین، حول محور خود که منطبق بر محور عدسی شیئی است بچرخد. در چنین حالتی عدسی شیئی دارای مرکزیت است.



ب. محور چرخش کانی انتخاب شده منطبق بر محور عدسی شیئی نباشد. در نتیجه، هنگام چرخش صفحه ی پلاتین، کانی از محل تقاطع رتیکول خارج می شود و مسیر دایره ای شکلی را به مرکز F طی می کند. در چنین حالتی عدسی شیئی مرکزیت ندارد. برای مرکزیت دادن شیئی به صورت شکل مقابل عمل می شود:

مرکزیت دادن عدسی متقارب کننده (کندانسور)




شکل ۴-۵. چگونگی تنظیم و مرکزیت دادن به کندانسور. (الف) خارج بودن از مرکزیت، (ب) اولین مرحله انتقال، (ج) مرکزیت داشتن کندانسور

• برای این منظور با قرار دادن یک مقطع نازک در زیر میکروسکوپ و بستن دیافراگم، عدسی کندانسور را با استفاده از دو آچار کنار آن (مانند شکل مقابل) مرکزیت می دهیم.






Swing-Out Top Lens Condenser (Numerical Aperture = 1.35)



نور معمولی یا عادی و نور پلاریزه

• نور معمولی یا عادی دارای تقارن محوری درجه بینهایت است

• نور پلاریزه دارای تقارن صفحه ای است



نور معمولی با تقارن محوری درجه بینهایت

پلاریزور

نور پلاریزه با تقارن صفحه ای


نور پلاریزه

نور معمولی یا عادی

بعضی از اجسام (مثل فیلترهای مخصوص، نیکل و یا اکثر بلورها) می توانند نور معمولی را به نور پلاریزه تبدیل کنند.

نور پلاریزه و آنالیزه یا پلاریزه متقاطع

- اگر هنگام مشاهده ی میدان دید میکروسکوپ با نور پلاریزه ی ساده (نور طبیعی)، نیکول آنالیزور نیز در مسیر عبور نور قرار گیرد، نور حاصل را نور پلاریزه متقاطع (نیکولهای صلیبی) می گویند.




جدول ۱-۴، نورهای مختلف و مشخصات بخصوصی از کانیها که بررسی آنها وابسته به نور است.

نوع نور	مشخصاتی از بلور که در هر نور بررسی می شود	قسمتهایی که باید در مسیر نور قرار گیرند
نور پلاریزه	همسانگردی و ناهمسانگردی	نیکول پلاریزور
متقاطع	بیرفرنزانس، خاموشی زاویه خاموشی	مقطع نازک عدسی شیئی
	علامت طولیل شدگی	نیکول کافنده (آنالیزور)
	ماکل	عدسی چشمی
	نجزبه	

نور پلاریزه متقارب :


نور پلاریزه ای است که از **عدسی متقارب کننده** نیز عبور کرده باشد .
 اگر در مطالعه میکروسکوپی عدسی متقارب کننده ، **پلاریزور** ، **آنالیزور و عدسی برتران** در مسیر عبور نور قرار گیرند ، مطالعه را مطالعه با **نور متقارب** می گویند .



جدول ۱-۴. نورهای مختلف و مشخصات بخصوصی از کانیها که بررسی آنها وابسته به نور است.

نوع نور	مشخصاتی از بلور که در هر نور بررسی می شود	تسمتهایی که باید در مسیر نور قرار گیرند
نور پلاریزه		عدسی متقارب کننده
مقارب	یک محوری و دو محوری بودن	نیکول پلاریزور مقطع نازک عدسی شبی
	علامت نورانی کانیها (مثبت یا منفی بودن)	نیکول آنالیزور عدسی برتران عدسی چشمی

عدسی




گفتار دوم

مطالعه مقاطع نازک کانیها در نور
پلاریزه ساده

هدف کلی

در پایان این گفتار قادر خواهید بود تا:

مشخصه هایی از بلور ها را که در نور پلاریزه ی ساده مورد بررسی قرار می گیرند فرا گرفته و آن ها را به کمک میکروسکوپ پلاریزان تشخیص دهید.




هدف های رفتاری

- برجستگی در کانی ها را تعریف کنید و چگونگی اندازه گیری آن را در نور پلاریزه ساده توضیح دهید .
- رخ در کانی ها را تعریف کنید و ضمن طبقه بندی آن ، چگونگی اندازه گیری زاویه ی بین دو سیستم رخ در میکروسکوپ پلاریزان را توضیح دهید
- رنگ و چند رنگی در کانی ها را توضیح دهید و آن ها را طبقه بندی کنید.
- چگونگی تشخیص رنگ و چند رنگی کانی ها را در زیر میکروسکوپ پلاریزان توضیح دهید .
- شکل کانی ها را توضیح دهید و آن را طبقه بندی کنید .
- تجزیه و تداخل را توضیح دهید و سه نوع از مهمترین انواع تجزیه را نام ببرید .

مطالعه مقاطع نازک کانی ها با نور پلاریزه ساده

در صورتی که آنالیزور ، عدسی برتران و عدسی متقارب کننده در مسیر نور نباشند ، و نور تنها از نیکول پلاریزور عبور کند ، نور پلاریزه ی ساده یا طبیعی ایجاد می شود.



اندازه گیری ضریب شکست بلور ها

یکی از مهمترین روش های شناسایی بلور های ناهمسانگرد اندازه گیری ضریب شکست آنهاست.

اندازه گیری به سه طریق امکان پذیر است:

1- استفاده از دستگاه شکست سنج


2- اندازه گیری نسبی ضریب شکست بلور ها

3- روش اندازه گیری ضریب شکست کانی ها به کمک مایعات مخصوص

اندازه گیری نسبی ضریب شکست بلورها و حاشیه بک

اساس این روش مبتنی بر مقایسه ی ضریب شکست یک کانی با ضریب شکست بوم دوکانادا و یا با ضریب شکست کانی مجاور خود است .

اگر حاشیه ی یک کانی را در محل مجاورت با کانی دیگر (یا مجاورت با بوم دوکانادا) در میدان دید میکروسکوپ قرار دهیم ، در صورتی که میکروسکوپ کاملاً میزان نشده باشد ، نوار روشنی مشاهده می شود که به آن حاشیه ی بک گفته می شود .




برای انجام این بررسی عدسی شیئی با بزرگنمایی 80 یا بیشتر و بستن نسبی دیافراگم مناسبتر است .

با ازدیاد فاصله ی عدسی شیئی با سطح مقطع
کانی مورد مطالعه این خط روشن به طرف
کانی با ضریب شکست بیشتر و با کم شدن
این فاصله حاشیه بک به طرف کانی با
ضریب شکست کمتر خواهد رفت .

در صورتی که این مقایسه با بوم دوکانادا (1.537) صورت گیرد . به
سادگی می توان مشخص کرد که ضریب شکست کانی مورد
مطالعه بیشتر یا کمتر از ضریب شکست بوم کانادا است .

اگر ضریب شکست دو کانی مورد مقایسه برابر باشد ، حاشیه بک
کاملاً محو می شود .

اندازه گیری ضریب شکست کانی ها به کمک مایعات مخصوص یا روش ((غوطه وری)) .




در این روش، ذرات ریز کانی بر روی لام قرار داده شده و آنگاه توسط مایعی با ضریب شکست مشخص احاطه می شوند.

معمولاً بهترین اندازه جهت انجام آزمایش بین 0.05 تا 0.1 میلی متر می باشد. مایعات مورد استفاده باید بیرنگ، در حد امکان بی بو، از نظر شیمیایی پایدار و امتزاج پذیر در نسبت های مختلف و دارای ضریب شکست معین و معلوم باشند. همچنین باید دارای پاشیدگی ضعیف، قابلیت تبخیر کم، غلظت متوسط و فاقد هر گونه واکنش و یا انحلالی باشند.

برجستگی






درجه‌ی وضوح حاشیه و سطح کانی‌ها را در زیر میکروسکوپ، برجستگی یا رلیف آن کانی می‌نامند.




برجستگی کانی‌ها در زیر میکروسکوپ از طریق اختلاف ضریب شکست کانی با کانی مجاور خود و یا کانادا بالزام (1.537) مشخص می‌شود.


با توجه به اینکه شدت وضوح حاشیه‌ی کانی‌ها متفاوت است، برای روشنتر کردن برجستگی، آن‌ها را با اصطلاح نسبی ضعیف، متوسط، قوی و خیلی قوی مشخص می‌کنند.

کانی هایی که نسبت به بوم دوکانادا دارای ضریب شکست کمتر یا بیشتر باشند ، دارای حاشیه ای کاملاً واضح اند . مثبت یا منفی بودن برجستگی را از روی پدیده ی حاشیه ی بک می توان مشخص کرد .





برجستگی الیون بیشتر از پلاژیوکلاز است



positive relief:

$$n_{\text{grain}} > n_{\text{oil}}$$



negative relief:

$$n_{\text{grain}} < n_{\text{oil}}$$

ضرب شکست کانی با چسب برابر است، حاشیه بک به سمت هیچکدام حرکت نمی کند.



هدف کلی در پایان این گفتار:

ضمن فراگیری مفهوم شکست نور و اصول حاکم بر آن، ضریب شکست و بیرفرانژانس کانیها را خواهید آموخت.

هدفهای رفتاری

پس از پایان این گفتار قادر خواهید بود:

تفاوت کانیهای همسانگرد و ناهمسانگرد را بیان کنید.


شکست مضاعف و رابطه آن با بیرفرانژانس کانیها را توضیح دهید.

کانیهای همسانگرد و کانیهای همسانگرد

کانیهای شفاف (کانیهایی که نور را از خود عبور می دهند) از نظر چگونگی انتشار نور به دو دسته تقسیم می شوند.

- **کانیهای همسانگرد:** در اجسامی نظیر شیشه و یا کانیهایی متعلق به سیستم مکعبی (مانند الماس، گرونا و اسپینل) سرعت سیر نور در تمام جهات بلور یکسان است. سطح موجها در آنها کروی است.


- **کانیهای ناهمسانگرد:** در کانیهایی که در سیستم های مختلف بلورشناسی، بجز کوبیک، متبلور می شوند سرعت سیر نور در تمام جهات بلور یکسان نیست. سطح موجها در آنها کروی است.




شکل ۲-۵. (الف) مقطع سطح موجها در کانیهای همسانگرد، (ب) مقطع سطح موجها در کانیهای ناهمسانگرد.

شکست مضاعف


اگر نور معمولی وارد یک محیط ناهمسانگرد شود، به دو نور تبدیل می شود که هر دو پلاریزه هستند و در امتداد دو سطح عمود بر هم به ارتعاش در می آیند. این پدیده شکست مضاعف نامیده می شود و کلسیت شفاف یا اسپات دیسلند مثال عمده آن است.



ادامه



ج






ب


الف

شکل ۷-۲. نمایش چگونگی ایجاد تصویری که از دو شعاع عادی و غیرعادی به وجود می‌آید. (الف) تصویر اصلی که در زیر بلور کلسیت شفاف قرار می‌گیرد. (ب) شکست مضاعف که دو نور ایجاد می‌کند. سطح ارتعاش دو نور عمود بر یکدیگر است، به طوری که امتداد ارتعاش دو نور، موازی دو قطر بلور کلسیت شفاف است. (ج) تصویر مضاعف که با بلور کلسیت شفاف دیده می‌شود.

با ورود نور به کلسیت شفاف (شکل الف) دو نور ایجاد می‌شود که یکی از آنها بدون شکست از بلور عبور می‌کند (نور عادی و آن را با حرف O نشان می‌دهند)، دیگری در محل ورود به بلور می‌شکند و با زاویه 6 درجه نسبت به نور عادی خارج می‌شود (نور غیرعادی و آن را با حرف E نشان می‌دهند).



ورود نور به کلسیت شفاف




در یک کانی ناهمسانگرد ورود نور ممکن است به یکی از سه طریق زیر باشد:

- عمود بر محور اصلی بلور: در این حالت نور موازی با محور اصلی وارد می شود و تفاوت دو ضریب شکست نور عادی و غیر عادی برابر صفر است.

- موازی با محور اصلی بلور: در این مقاطع تفاوت دو ضریب شکست به حداکثر میرسد.

- مقاطع مایل



شکل ۸-۲ سه مقطع نازک که از بلور ناهمسانگرد تهیه شده است. (الف) مقطع عمود بر محور نوری است. تفاوت سرعت سیر نور عادی و غیرعادی (o و e) برابر صفر است. (ب) مقطع نسبت به محور نوری مایل است. سرعت نور عادی و غیرعادی اختلاف دارند. (ج) مقطع موازی محور نوری است. تفاوت سرعت نور عادی و غیرعادی به حداکثر خود می رسد. در این شکلها، d ضخامت مقطع و Z امتداد محور اصلی است. نیم دایره شکل مکان هندسی سرعت سیر نور را برای نور عادی و نیم بیضی مکان هندسی سرعت سیر نور غیرعادی را بر حسب موضع آن نسبت به محور اصلی نشان می دهد.

بیرفرنژانس

اختلاف بین دو ضریب شکست نور عادی (ω) و ضریب شکست نور غیرعادی (ε) را بیرفرنژانس می گویند و آن را با حروف (B) یا (Δn) نشان می دهند.

$$\Delta n = (n_e - n_o) = \varepsilon - \omega$$

- n_o و n_e به ترتیب ضرایب شکست نور غیر عادی و عادی هستند.

توجه : در بلورهای متعلق به سیستم های ارتورمبیک، منوکلینیک و تری کلینیک هر دو شعاع غیر عادی اند. در این بلورها حداکثر بیرفرنژانس از اختلاف بزرگترین و کوچکترین ضریب شکست آن بلور است. بیشترین بیرفرنژانس مربوط به مقطعی است که عمود بر محور نوری تهیه شده باشد.

ادامه

با توجه به اختلاف سرعت سیر نور عادی و غیر عادی، گاهی سرعت سیر نور غیرعادی و گاهی سرعت سیر نور عادی بیشتر است. این امر نشان دهنده مثبت یا منفی بودن بلور از نظر محور نوری است.

اختلاف سرعت انتشار دو نور عادی و غیر عادی موجب تاخیر یکی از آنها در خروج از بلور می شود. در نتیجه این تاخیر اختلاف فاز به وجود می آید که موجب تداخل امواج دو نور می شود. این تاخیر Δ به ضخامت مقطع d و شدت شکست مضاعف (ne-no) بستگی دارد.

$$\Delta = d(ne-no) \text{ یعنی:}$$

حال اگر در این فرمول ضخامت را همیشه ثابت و در حدود 3/. میلی متر انتخاب کنیم، تاخیر حاصله تنها به شکست مضاعف در کانی مربوط می شود.


نور های مختلف در میکروسکوپ پلاریزان

در میکروسکوپ پلاریزان بر اساس اینکه کدام یک از قسمت های مختلف آن در مسیر عبور نور قرار گیرد .
نور های مختلفی حاصل می شود . این نور ها عبارت اند از :

نور پلاریزه ساده : اگر هنگام عبور نور حاصل از منبع تغذیه در میکروسکوپ پلاریزان فقط **پلاریزور** ، **عدسی شیئی و عدسی چشمی** در مسیر عبور نور قرار گرفته باشند ، نور حاصل نور پلاریزه ی ساده خواهد بود . ((نور طبیعی))


جدول ۱-۴، نورهای مختلف و مشخصات بخصوصی از کانیها که بررسی آنها وابسته به نور است.

نوع نور	مشخصاتی از بلور که در هر نور بررسی می شود	قسمتهایی که باید در مسیر نور قرار گیرند
نور پلاریزه	برجستگی	نیکول پلاریزور
ساده یا	رخ	مقطع نازک کانی
نور طبیعی	رنگ و چند رنگی	عدسی شیئی
	شکل هندسی	عدسی چشمی
	تجزیه و تداخل	




علت ایجاد برجستگی

وقتی نور از منبع نوری به مقطع نازک می رسد ، قسمتی از آن در فصل مشترک بین دو کانی (یا یک کانی و بوم دوکانادا) به داخل کانی دارای ضریب شکست بزرگتر منعکس می شود . در نتیجه این قسمت روشن تر و برجسته تر به نظر می رسد .



رخ: استعداد یک کانی در جدا شدن و شکسته شدن در امتداد سطح یا سطوح معین را گویند.

در صورتی که مقاطع نازک کانی های دارای رخ طوری تهیه شود که عمود بر سطوح جداشدگی ناشی از رخ باشد، آثار رخ به صورت خطوط موازی بر روی سطح مقطع نازک و در نور پلاریزه ی ساده قابل مشاهده است.




کانی ممکن است رخ نداشته باشد و به جای آن بشکند (مثل کانی اولیوین)

یک جهت رخ در آندالوزیت

یک سیستم رخ (در یک جهت) ، مثل میکا ،



دو سیستم رخ (در دو جهت) ، مثل پیروکسن ها ، و آمفیبول ها ،




آمفیبول



پیروکسن

سه سیستم رخ (در سه جهت) ، مثل کلسیت ،

در اینجا تنها دو جهت دیده می شود





چهار سیستم رخ (در چهار جهت) ، مثل فلوئوریت (فلوئورین) و

شش سیستم رخ (در شش جهت) ، مثل اسفالریت باشند ،


در اینجا تنها دو جهت دیده می شود

زمانی آثار رخ در مقاطع نازک قابل مشاهده است که سطح مقطع عمود بر یک یا چند سیستم رخ باشد .

یک سیستم رخ (در یک جهت) ،
مثل میکانی نوع بیوتیت




Cleavage



2 cleavages
intersecting
at $\sim 90^\circ$
pyroxene

دو جهت رخ که
همدیگر را با
زاویه تقریباً
90 درجه قطع
می کنند.



2 cleavages
intersecting
at $60^\circ/120^\circ$:
amphibole

دو جهت رخ که همدیگر را
با زاویه تقریباً 120
یا 60 درجه قطع می
کنند.

دو جهت رخ که همدیگر را با زاویه تقریباً 90 درجه قطع می کنند.

Pyroxene

90° cleavage




اگرچه بررسی رخ در نور پلاریزه ساده انجام می شود، اما گاهی برای مشاهده دقیق تر از نور پلاریزه متقاطع استفاده می شود.

دو جهت رخ که همدیگر را با زاویه تقریبا 90 درجه قطع می کنند.

90° cleavage


Pyroxene





دو جهت رخ که همدیگر را با زاویه تقریبا 120 یا 60 درجه قطع می کنند.

60° /120° cleavage

Amphibole



- برای تعیین زاویه ی بین دو سیستم رخ کافی است امتداد یک سیستم رخ را در جهت تار شمالی - جنوبی رتیکول قرار دهیم و درجه ای را که صفحه ی پلاتین نشان می دهد بخوانیم . سپس صفحه ی پلاتین را آن قدر بچرخانیم تا سیستم رخ دیگر موازی همان تار رتیکول قرار گیرد . درجه ی صفحه ی پلاتین را در این حالت هم می خوانیم . حاصل تفریق این دو مقدار زاویه ی بین دو سیستم رخ را نشان می دهد .



ورنیه

کلسیت در نور پلاریزه متقاطع که تنها دو جهت رخ از سه رخ موجود در آن دیده می شود.

رنگ مقاطع نازک بلور ها و چند رنگی PLEOCHROISM در آن ها

در نور پلاریزه ی ساده (نور طبیعی) مقاطع نازک کانها ممکن است بیرنگ یا رنگین باشند .
و در صورت رنگین بودن کانها در نور طبیعی ، رنگ مشاهده شده رابطه ای با رنگ آنها در نمونه دستی ندارد .



نونه دستی اولیوین





در نور پلاریزه ساده اولیوین بیرنگ است

تعداد دیگری از کانی ها در نور پلاریزه ی ساده (نور طبیعی) همیشه رنگین اند (مانند میکای سیاه و هورنبلند .

- تعدادی از کانی ها نیز در نور طبیعی بسته به موقعیت بلور نسبت به سطح پلاریزاسیون نوری که به آنها می تابد رنگ های متفاوت از خود نشان می دهند (مانند هیپرستن یا آندالوزیت)


بیوتیت




کانی ها از جهت رنگشان در مقطع نازک و در نور پلاریزه ی ساده به انواع زیر تقسیم می شوند:

الف. کانی های بیرنگ. این کانی ها در نور پلاریزه ی ساده فاقد رنگ اند و کاملاً بیرنگ مشاهده می شوند، مانند کوارتز.

ب. کانی های رنگین. این کانی ها در نور پلاریزه ی ساده رنگین دیده می شوند. این گروه از کانی ها خود به انواع زیر تقسیم می شوند:



1-کانی هایی که در نور پلاریزه ی ساده رنگین اما فاقد چند رنگی اند و با چرخش صفحه ی پلاتین در رنگ آن ها تغییری مشاهده نمی شود. مثال آن برخی کانی های سیستم مکعبی است .





گارنت

2- کانی هایی که دارای چند رنگی اند (پلئوکروبیک) و به دو گروه تقسیم می شوند:

الف: کانی هایی که **دو رنگ** ((**دی کروبیک**)) اند و به هنگام چرخاندن صفحه ی پلاتین دارای دو رنگ یا یک رنگ با دو شدت متفاوت اند و در سیستم های تری گونال ، تتراگونال و هگزاگونال متبلور می شوند



کانی های که سه رنگ اند و در سیستم های اورتورمبیک ، منوکلینیک و تری کلینیک متبلور می شوند ، این کانی ها به علت داشتن سه ضریب شکست اصلی (γ, β, α) دارای خاصیت سه رنگی اند . به این پدیده سه رنگی (تری کروئیسزم) و به کانی های آن ((تری کروئیک)) گفته می شود .




پلاژیوکلاز بیرنگ است

هورنبلند چندرنگی با تغییرات رنگ سبز نشان می دهد.

چند رنگی مستقیم و معکوس


در یک کانی چند رنگ، بسته به اینکه جذب نور نسبت به امتداد طولی بلور شناسی و یا اثر رخها در ارتباط با سطح ارتعاش پلاریزور چگونه است، دو گروه چند رنگی وجود دارد:



به هنگام راه اندازی یک میکروسکوپ جدید، برای مشخص نمودن جهت ارتعاش پلاریزور میتوان از مقطع نازک حاوی بیوتیت استفاده نمود. هر جهتی که رخهای بیوتیت به تیره ترین رنگ خود رسیدند، همان جهت ارتعاش پلاریزور است.


چند رنگی مستقیم

وقتی است که امتداد طولی بلور شناسی و یا اثر رخها با سطح ارتعاش پلاریزور موازی باشد و مثال آن بیوتیت است.



چند رنگی معکوس:

وقتی است که امتداد طولی بلور شناسی و یا اثر رخها با سطح ارتعاش پلاریزور حالت عمود داشته باشد و مثال آن تورمالین است.




تورمالین در جهت عمود بر پلاریزور به حداکثر تیرگی می رسد.


شکل کانیها

کانیها از جهت اینکه دارای شکل هندسی منظم یا نامنظم باشند به سه گروه تقسیم می شوند:



1- کانیهای دارای شکل کامل هندسی




2- کانیهای دارای شکل هندسی ناقص




3- کانیهای فاقد شکل هندسی






کانی با شکل کامل هندسی

(یوهدرال ، ایدیومورف یا اتومورف)




کانی با شکل هندسی ناقص (ساهدرال)




کانی فاقد شکل هندسی (انهدرال یا گزنومورف)

شکل تجمع کانیها


گاهی کانیها به شکل های مختلفی تجمع حاصل می کنند:




سوزنی شعاعی در تورمالین



رشته ای در هم در سیلیمانیت



دانه ای در اولیوین



اسفرولیتی

تجزیه (دگرسانی)


بسیاری از کانها تحت تاثیر عوامل مختلف ناپایدارند و با تغییر شرایط تشکیل به کانهای دیگر تجزیه می شوند.

نام کاننی تجزیه شونده	نام کانیهای حاصل از تجزیه (کانیهای ثانوی)	نوع تجزیه
فلدسپاتهای پتاسیم دار	کائولینیت	کائولینیتی شدن
پلاژیوکلازهای اسیدی	سریسیت	سریسیتی شدن
پلاژیوکلازهای بازی	سوسوریت و اپیدوت	سوسوریتی شدن و اپیدوتی شدن
پیروکسن	اورالیت (نوعی آمفیبول)	اورالیتی شدن
میکای سیاه	میکای سبز (کلریت)	کلریتی شدن
اولیوین	سرپانتین	سرپانتینی شدن


در جدول
مقابل انواع
تجزیه
متداول
آمده است:

جدول تجزیه کانها فقط برای دانش عمومی است، فراگیری آن الزامی نیست.



تشخیص تجزیه و تعیین نوع آن قسمتی در نور پلاریزه ساده و قسمت دیگر در نور پلاریزه متقاطع انجام می شود.



سرپانتینی شدن در اولیوین




سرسیتی شدن در پلاژیوکلازهای اسیدی



عموما تجزیه در امتداد سطوح ضعیف کانی (رخ، شکستگی و ...) شروع می شود


کانیهای تداخلي، میانبار (انکلوزیون)

گاهی برخی از کانیها، درون کانی دیگری به دام می افتند و در مواردی می توانند ما را در شناسایی کانی احاطه کننده راهنمایی کنند.



زیرکن در بیوتیت

هاله چند رنگ تیره نشان می دهد.




زیرکن در کردیریت

هاله چند رنگ طلایی نشان می دهد.

فصل هفتم

مطالعه مقاطع نازک کانیها
با نور پلاریزه و آنالیزه
یا نور پلاریزه متقاطع



هدف کلی


مشخصه هایی از بلورها را که در نور پلاریزه متقاطع بررسی می شوند را فرا گرفته و با استفاده از میکروسکوپ پلاریزان آنها را تعیین کنید.

اهداف رفتاری

پیش از مطالعه این گفتار باید بتوانید:

- 1- نور پلاریزه متقاطع را تعریف نموده و چگونگی ایجاد آنرا از طریق بکارگیری قسمت‌های مختلف میکروسکوپ پلاریزان بیان کنید.
- 2- چگونگی تداخل با استفاده از نور تک‌رنگ در بین نیکول‌های متقاطع را توضیح دهید.
- 3- چگونگی تداخل با استفاده از نور سفید در بین نیکول‌های متقاطع را توضیح دهید.
- 4- ماکل و انواع آن را توضیح دهید.
- 5- خاموشی و چگونگی اندازه‌گیری زاویه ی خاموشی را توضیح دهید.
- 6- چگونگی تعیین جهت ضرایب شکست بلور ها را توضیح دهید.
- 7- چگونگی اندازه‌گیری بیرفرنژانس و پدیده‌های غیر عادی بیرفرنژانس را توضیح دهید.
- 8- چگونگی تعیین طول‌شدگی و ضخامت مقاطع را توضیح دهید.

• مطالعه مقاطع نازک بلورها با نور پلاریزه و آنالیزه (پلاریزه متقاطع)




ارتوسکوپي


• مطالعه مقاطع نازک بلورها با نور پلاریزه و آنالیزه موازی (پلاریزه متقاطع) را روش ارتوسکوپي می گویند .

• در میکروسکوپ های پلاریزان ، دو منشور نیکول تعبیه شده است :

Petrographic Microscope




• نیکول تحتانی ، پلاریزور ، که به صورت ثابت است و نیکول فوقانی ، آنالیزور که می توان آن را به دلخواه داخل یا خارج کرد . دو نیکول دارای سطح ارتعاشی عمود بر یکدیگر هستند . به این وضعیت قرار گیری ((نیکول های متقاطع)) می گویند .




• در صورتی که بین نیکول های متقاطع ، مقطع نازک بلوری قرار نگیرد ، میدان دید میکروسکوپ تاریک خواهد بود و با چرخاندن صفحه ی پلاتین تغییری در آن ایجاد نمی شود . زیرا امواج نوری که از پلاریزور عبور می کنند توسط آنالیزور متوقف می شوند .


• اگر در میدان دید میکروسکوپ مقطع نازکی از یک کانی همسانگرد و یا مقطع عمود بر محور نوری در یک کانی ناهمسانگرد قرار گیرد ، میدان دید میکروسکوپ تاریک خواهد ماند .




کانی همسانگرد گارنت




کانی ناهمسانگرد تورمالین



اگر هر دو نیکول در میدان دید میکروسکوپ قرار گرفته باشند، میدان دید میکروسکوپ تاریک خواهد بود. زیرا سطح ارتعاش آنالیزور و پلاریزور عمود بر یکدیگر است.




گارنت در نور پلاریزه ساده



بلور همسانگرد گارنت



پلاریزور در میکروسکوپ های پلاریزان ثابت است اما آنالیزور را می توان از میدان دید میکروسکوپ خارج کرد.



گارنت در نور پلاریزه متقاطع

مایعات، گازها و اجسام بی شکل مثل شیشه، و کانیهای همسانگرد (بلورهای سیستم کوبیک مثل گارنت) در نور پلاریزه متقاطع با چرخش پلاتین در تمام جهات سیاه و خاموشند.


- اگر مقطع نازکی از یک کانی ناهمسانگرد را (که در جهت عمود بر محور دیدگانی تهیه نشده باشد) در زیر میکروسکوپ و در میدان دید قرار دهیم ، دامنه ای از رنگ های تداخلی مشاهده خواهد شد .



• خاموشی

- کانی های ناهمسانگرد در مقاطعی که عمود بر محور دیدگانی تهیه شده باشند عبور نور از پلاریزور به آن ها همچون عبور نور از کانی های همسانگرد است که به طور کامل توسط آنالیزور متوقف می شود .

برش عمود بر محور دیدگانی




برش عمود بر محور دیدگانی







• ادامه

• یکی دیگر از این شرایط انطباق جهت ارتعاش نور خارج شده از پلاریزور با یکی از جهات ارتعاش بلور (مقاطع غیر عمود بر محور نوری) است. در این حالت نوری که از بلور خارج می شود در جهت ارتعاش پلاریزور به آنالیزور می رسد.




• اگر با چرخاندن صفحه ی پلاتین مقطع نازک را از موقعیت خاموشی خود خارج کنیم ، مشاهده می شود که میدان دید میکروسکوپ به تدریج روشن می شود ، به طوری که در فاصله ی 45 درجه نسبت به موقعیت خاموشی ، حداکثر روشنایی را خواهد داشت .






در هر دوران 360 درجه ای، میدان دید میکروسکوپ چهار مرتبه خاموشی کامل و چهار مرتبه ماکزیمم روشنایی را (در هر 90 درجه یک بار) خواهد داشت.




• چگونگی پدیده ی تداخل در نور پلاریزه



اگر در مسیر نور ، مقطع یک کانی ناهمسانگرد قرار گرفته باشد .

نور پلاریزه که به سطح زیرین مقطع نازک بلور ناهمسانگرد برخورد می کند به هنگام ورود به مقطع نازک ، به دو نور تقسیم شده که هر دو پلاریزه و در دو سطح عمود بر یکدیگر مرتعش می شوند .



دو شعاع از نور تکرنگ

شکل ۳-۶. نمایش چگونگی تقسیم یک نور تکرنگ به دو نور عادی و غیرعادی هنگام ورود به مقطع نازک

دو نوری که به این طریق به وجود می آیند ، با دو سرعت متفاوت از مقطع نازک عبور می کنند . در نتیجه به هنگام خروج از مقطع نازک ، یکی از نور ها نسبت به دیگری دارای تاخیر یا " اختلاف راه نوری " است .

تاخیر حاصله ، هم به ضخامت مقطع بلور (راه طی شده) و هم به اختلاف ضریب شکست های مقطع نازک بستگی دارد .

$$\Delta = d(n_2 - n_1)$$

بنابراین :

- که در آن Δ تاخیر نور ، d ضخامت مقطع نازک و n_2 و n_1 ضرایب شکست دو نور است .

- در صورتی که تاخیر به اندازه λ یا مضرب صحیحی از آن باشد بلور در میدان میکروسکوپ تاریک خواهد ماند

و در صورتی که تاخیر مضرب فردی از $\lambda/2$ باشد ، بلور حداکثر روشنایی را در میدان میکروسکوپ خواهد داشت

اگر صفحه ی گردان میکروسکوپ را به تدریج بچرخانیم تا جایی که در موقعیت 45 درجه نسبت به حالت خاموشی قرار گیرد ، رنگ قابل مشاهده حداکثر روشنایی را خواهد داشت .

رنگ هایی که به این ترتیب در میدان میکروسکوپ مشاهده می شوند ((رنگ های تداخلی)) نامیده می شوند .




Figure 4

رنگ های تداخلی مشاهده شده به چه عواملی بستگی دارند؟

- موقعیت قرارگیری سطوح ارتعاش مقطع نازک نسبت به سطوح ارتعاش پلازما و آنالیزور

- جهت برش مقاطع نازک نسبت به محور نوری

- میزان ضریب شکست های حداکثر و حداقل در کانی (یعنی تغییرات بیرفرنژانس آن)

- طبیعت نور استفاده شده (از نظر طول موج)


- ضخامت مقطع نازک

اگر ضخامت مقطع نازک یک بلور تغییر کند ، در حالی که جهت برش (بیرفرنژانس) و چگونگی قرارگیری آن در بین نیکول های متقاطع ثابت باشد تغییراتی در رنگ های تداخلی آن مشاهده خواهد شد .

یکی از بهترین راه های نشان دادن چگونگی تاثیر این عامل استفاده از مقطع گوه ای کوارتز است .




در شکل قسمتی از مقطع گوه ای کوارتز که در جهت محور C بلور تهیه شده و ضخامت آن از صفر تا 0.1 تغییر می کند نشان داده شده است .




شکل ۴-۶. رنگهای تداخلی ایجاد شده با نور سفید در حالی که قسمتی از مقطع گوه‌ای کوآرتز در بین نیگولها قرار دارد (فاقد مقیاس) علامت \uparrow نشان دهنده این است که هر چه ضخامت بیشتر می‌شود تأخیر زیادتر می‌گردد.

با وارد کردن تدریجی تیغه مذکور به میدان دید میکروسکوپ ، بدیهی است که ضخامت مقطع (d) تغییر می کند . از آنجا که $(n_2 - n_1)$ در تمام ضخامت تیغه ثابت است بنابراین ، هر گونه تغییر قابل مشاهده در میدان دید میکروسکوپ مربوط به تغییر ضخامت مقطع کوآرتز خواهد بود .

- در اولین مرحله که ضخامت مقطع برابر صفر است . میدان دید میکروسکوپ تاریک به نظر می رسد . در نور سفید با افزایش تدریجی ضخامت ، توالی معین و مشخصی از رنگ ها را خواهیم داشت که به ترتیب از خاکستری شروع می شود و با رنگ های خاکستری مایل به آبی ، سفید ، زرد ، نارنجی ، قرمز ، و بنفش ادامه پیدا می کند .





- اگر مقطع گوه ای کوارتز در نور تکرنج استفاده شود . هنگامی که ضخامت مقطع به حدی برسد که تاخیر ایجاد شده برابر صفر یا مضرب صحیحی از طول موج λ باشد ، میدان میکروسکوپ تاریک خواهد بود . در مقابل ، هر جا که تاخیر مضرب فردی از $\lambda/2$ باشد بیشترین شدت روشنایی را به وجود خواهد آورد و بدین ترتیب نوارهای تاریک و روشنی در میدان میکروسکوپ قابل رویت خواهد بود




شکل ۵-۶. تناوب نوارهای تاریک و روشن حاصل از قرارگیری مقطع گوه‌ای کوارتز در بین نیکولهای متقاطع با استفاده از نور تکرنج

- در مقاطع مختلف کانی ها با توجه به اینکه ضخامت آن ها ثابت و در حدود 0.03 میلی متر است ، هر گونه تغییر و اختلاف در رنگ های تداخلی آن ها ناشی از اختلاف در بیرفرنژانس آنهاست . در نتیجه ، هر کانی دارای بیرفرنژانس مشخصی است که می توان از طریق آن کانی را مورد شناسایی قرار داد .



- اختلاف دو ضریب شکست از صفر (در مقاطع عمود بر محور نوری) تا بیشترین آن (در مقاطع موازی با محور نوری) تغییر می کند .



آنچه به عنوان بیرفرنژانس کانی ها مورد استفاده قرار می گیرد ، مربوط به مقاطعی است که دارای بیشترین اختلاف بین دو ضریب شکست است (که این همان مقاطع موازی محور نوری است) و به آن بیرفرنژانس بیشینه یا بیرفرنژانس مطلق گفته می شود .

برای روشن شدن چگونگی عمل نور پلاریزه در روشن کردن میدان دید میکروسکوپ
مقاطع نازک بلور ها را در دو حالت زیر مورد بررسی قرار می دهیم :

- **حالت اول :** چگونگی روشن شدن میدان دید میکروسکوپ بر اثر پدیده
تداخل با استفاده از **نور تکرنگ** .

- **حالت دوم :** چگونگی پدیده تداخل و در نتیجه ایجاد رنگ های تداخلی با
استفاده از **نور طبیعی یا نور سفید** .

حالت اول : مطالعه ی مقاطع نازک بلور ها در بین نیکول های متقاطع و با استفاده از نور تک رنگ .


با ورود نور تک رنگ به مقطع نازک، دو نور حاصل می شود که با توجه به اختلاف ضرایب شکست و ضخامت مقطع، هنگام خروج از مقطع، یکی از نورها نسبت به نور دیگر با تاخیر خارج خواهد شد.

برای نور های تک رنگ در صورتی که تاخیر ایجاد شده به اندازه λ یا مضرب صحیحی از λ ($2\lambda, 3\lambda, \dots, n\lambda$) باشد، دو نور هم فازند و تداخل آن ها موجی هم دامنه و هم جهت با ارتعاش پلاریزور است. بنابراین نمی تواند از آنالیزور بگذرد.

در این حالت جذب نور توسط آنالیزور موجب تاریکی مقطع نازک در میدان میکروسکوپ می گردد
یعنی:

$$(2n+1) \lambda/2$$

- در صورتی که تاخیر به اندازه $\lambda/2$ باشد ، در نتیجه تداخل آن ها ، برآیندی خواهند یافت که در جهت عمود بر ارتعاش پلاریزور است ، بنابراین از آنالیزور قابل عبور می باشد و موجب روشنایی مقطع نازک در میدان میکروسکوپ می گردد .



به این ترتیب در میدان میکروسکوپ نوارهای تاریک و روشن قابل مشاهده خواهد بود .


شکل ۶-۶. نمایش میدان دید میکروسکوپ با استفاده از نور تک‌رنگ و در بین نیکولهای متقاطع. هر جا که اختلاف راه نوری مضرب فردی از $\frac{\lambda}{3}$ است نوارهای روشن و هر جا مضرب صحیحی از λ باشد نوارهای تاریک مشاهده خواهد شد. در قسمت راست ستون اختلاف راه نوری به میلی‌میکرون نشان داده شده است.

حالت دوم : مطالعه مقاطع نازک بلور ها با نور سفید موازی و در بین پلاریزور های متقاطع

- هنگامی که مقاطع نازک در بین نیکول های متقاطع و با استفاده از نور سفید مورد مطالعه قرار می گیرند ((تاریکی)) برای یک طول موج به معنی حذف آن طول موج (نور تکرنج) از طیف نور سفید و ظاهر شدن رنگ مکمل آن است .

بنابر قانون تداخل ارتعاشات هنگام ایجاد رنگ های تداخلی ، هر گاه مقدار تاخیر برابر اندازه هر طول موجی باشد ، آن رنگ از میدان دید میکروسکوپ حذف می شود . اما اگر مقدار تاخیر ایجاد شده برابر نصف طول موج هر کدام از نور های تکرنج طیف نور سفید باشد ، آن نور تکرنج ظاهر خواهد شد .

اگر مقدار تاخیر برابر طول موج نور بنفش یا مضرب صحیحی از آن باشد ، نور بنفش حذف می شود و رنگ مکمل آن ظاهر می گردد. سری های رنگ های تداخلی مختلفی وجود دارد که هر کدام بستگی به این دارد که رنگ ایجاد شده ناشی از تاخیر برابر λ ، 2λ ، 3λ و ... یا $n\lambda$ است که آن ها را به ترتیب سری اول ، سری دوم ، سری سوم و ... می نامند .




شکل ۶-۷. ارتباط بین رنگهای تداخلی با توجه به هر یک از نورهای ساده (تکرنگ) در بالای این شکل چهار طیف از سری رنگهای نیوتن دیده می شود. در هر نوار افقی موقعیت مقطع بلور در میدان میکروسکوپ در نورپلاریزه و با استفاده از نورهای تکرنگ نشان داده شده است. از روی شکل می توان دریافت وقتی که نور سفید بکار برده می شود، در هر بخش از مقطع گوه ای کوارتز، همیشه نور تکرنگی از آنالیزور خارج شده و به چشم مطالعه کننده می رسد که تاخیر آن بخش از مقطع گوه ای برابر نصف و یا مضرب فردی از نصف طول موج آن نور باشد.

سری رنگ های نیوتن


با ازدیاد ضخامت، تاخیر نیز زیاد می شود و به این ترتیب رنگ های معین و مشخصی در میدان دید میکروسکوپ ظاهر می گردند که هر کدام از آن ها مجدداً تکرار می شوند و سری رنگ های مختلفی را به وجود می آورند . به این سری از رنگ ها ، **سری رنگ های نیوتن گفته می شود .**

در سری رنگ های نیوتن رنگ های تداخلی که با تاخیر کمتر از 550 میلی میکرون ظاهر می شوند متعلق به سری اول رنگ های نیوتن اند. این رنگ ها با رنگ خاکستری تیره شروع می شوند و با رنگ های خاکستری روشن، سفید، زرد، نارنجی و قرمز ادامه پیدا می کنند. زمانی که تاخیر برابر 550 میلی میکرون شد، نوعی رنگ بنفش به وجود می آید که به آن بنفش حساس گفته می شود. این رنگ حد بین رنگ های سری اول و سری دوم است.



(از تاخیر 550 میلی میکرون) رنگ های سری دوم شروع می شود، که از رنگ بنفش مایل به آبی شروع و با رنگ های آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز ادامه پیدا می کنند. هنگامی که تاخیر برابر 1120 میلی میکرون می شود، رنگ بنفش حساس سری دوم ظاهر می گردد که حد بین رنگ های سری دوم و سری سوم است. در سری سوم رنگ های بنفش مایل به آبی، سبز، نارنجی، قرمز و در نهایت در تاخیر برابر 1650 میلی میکرون بنفش حساس سری سوم مشاهده می شود.

در سری های بالاتر به خاطر رنگ پریدگی زیاد، رنگ ها چندان قابل تشخیص نیستند، به طوری که در نهایت رنگ سفیدی را خواهیم داشت که به آن سفید سری فوقانی گفته می شود.



شروع سری دوم

1120

Michel Levy Colour Chart
Used with permission of:
ZEISS

BIREFRINGENCE


QUARTZ
(0.009)
1° grey.

Forsterite (0.033)

OLIVINE
Commonly ranges
from 2° orange to
3° blue and green.
Colour may vary
from 2° orange
to 3° orange.

Fayalite (0.052)

CARBONATES
including calcite
and dolomite - very
high birefringence.
Birefringence and
standard thickness
lines meet
off the chart scale.



میشل لوی و لاکروا دو

دانشمند

فرانسوی چگونگی

ارتباط رنگ های

تداخلی با

ضخامت و

بیرفرئانس را به

صورت تابلویی

طرح ریزی کرده

اند که می توان از


طریق آن سری

رنگ های تداخلی

را در سری رنگ


های نیوتن

مشخص کرد.



برای پیدا کردن نام یک کانی در سری میشل لوی و لاکروا پس از مشخص کردن بیفرنژانس بیشینه آن (برای مثال در کوارتز رنگ سفید) مایل به زرد، از ضخامت 03/0 میلی متر مسیر خط مایل را ادامه می دهیم تا به نام کوارتز برسیم.


تعیین جهت ضرایب شکست در بلورهای ناهمسانگرد




1- با چرخاندن صفحه ی پلاتین کانی را در موقعیت خاموشی قرار می دهیم در این حالت امتداد تارهای رتیکول ، امتداد دو ضریب شکست اصلی بلور خواهد بود.

کانی در حالت خاموشی

2- برای تشخیص اینکه کدام امتداد مربوط به ضریب شکست بزرگتر (λ) و کدام امتداد مربوط به ضریب شکست کوچکتر (α) است . با چرخاندن صفحه ی پلاتین آن را در حالت روشنایی حداکثر خود قرار می دهیم




45درجه چرخش پلاتین



45درجه چرخش پلاتین


کانی در روشنایی حداکثر

ادامه



افزایش رنگها

با وارد کردن تیغه $\lambda/4$



کاهش رنگها


با وارد کردن تیغه $\lambda/4$

3- در صورتی که شکست مضاعف کانی در حد متوسط (اواخر سری اول تا اواخر سری سوم) باشد، از تیغه کمکی $\lambda/4$ استفاده می کنیم.

4- در صورتی که ضریب شکست بزرگتر تیغه منطبق بر ضریب شکست بزرگتر کانی باشد، تاخیر تیغه با تاخیر کانی جمع می شود و رنگ بیرفرنژانس در سری رنگ های نیوتن بالا می رود.

5- اما اگر ضریب شکست بزرگتر تیغه منطبق بر ضریب شکست کوچکتر کانی باشد، دو تاخیر از یکدیگر کسر می شود، و در نتیجه رنگ بیرفرنژانس در سری رنگ های نیوتن پایین می آید.


در صورتی که شکست مضاعف در کانی های نا همسانگرد بسیار قوی باشد ، یعنی بیفرنژانس آن در سری رنگ های نیوتن خیلی بالا (بالاتر از سری سوم) باشد ، از تیغه ی کمکی گوه ای کوارتز استفاده می کنیم .



45 درجه چرخش




در حالت خاموشی




45 درجه چرخش


پس از وارد کردن تدریجی تیغه ی گوه ای کوارتز ، اگر امتداد ضریب شکست بزرگتر تیغه (λ) بر امتداد ضریب شکست بزرگتر کانی منطبق باشد ، سری رنگ آن به تدریج بالا می رود تا به رنگ سفید سری های فوقانی می رسد .



قبل از ورود تیغه




افزایش رنگها



مشاهده رنگهای
سری های فوقانی

ادامه





در صورتی که امتداد λ تیغه منطبق بر امتداد α کانی باشد، سری رنگ آن به تدریج پایین می آید تا به رنگ خاکستری سری اول برسد.

قبل از ورود تیغه


کاهش رنگها

مشاهده رنگ خاکستری



به این ترتیب امتداد ضریب شکست بزرگتر و کوچکتر کانی مشخص می شود

در حالت دوم که شکست مضاعف در کانی بسیار ضعیف است از تیغه ی λ استفاده می کنیم .



45درجه چرخش پلاتین




حالت خاموشی




45درجه چرخش پلاتین

اگر ضریب شکست بزرگتر تیغه
منطبق بر ضریب شکست
کوچکتر کانی باشد ، سری
رنگ آن با کم شدن دو
تاخیر از یکدیگر پایین می
آید و در نتیجه رنگ حاصل
قرمز یا قرمز مایل به
نارنجی سری اول خواهد بود

کاهش رنگها



افزایش رنگها



با وارد کردن این تیغه در مسیر
نور ، اگر امتداد ضریب
شکست بزرگتر تیغه و کانی
بر هم منطبق باشد ، با
جمع شدن دو تاخیر سری
رنگ آن بالا می رود و در
نتیجه رنگ حاصل ، آبی تا
آبی مایل به سبز سری دوم
خواهد بود .

به این ترتیب امتداد ضریب شکست
بزرگتر و کوچکتر کانی مشخص می
شود

تعیین سری رنگ بیرفرنژانس


هنگامی که شکست مضاعف در کانی بسیار ضعیف است برای تعیین سری رنگ بیرفرنژانس از تیغه ی λ استفاده می کنیم .



45درجه چرخش پلاتین




حالت خاموشی



45درجه چرخش پلاتین


با وارد کردن این تیغه در مسیر نور ، اگر امتداد ضریب شکست بزرگتر تیغه و کانی بر هم منطبق باشد ، با جمع شدن دو تاخیر سری رنگ آن بالا می رود و در نتیجه رنگ حاصل ، آبی تا آبی مایل به سبز سری دوم خواهد بود .

افزایش رنگها



اگر ضریب شکست بزرگتر تیغه منطبق بر ضریب شکست کوچکتر کانی باشد ، سری رنگ آن با کم شدن دو تاخیر از یکدیگر پایین می آید و در نتیجه رنگ حاصل قرمز یا قرمز مایل به نارنجی سری اول خواهد بود

کاهش رنگها




slow

slow

چگونگی عملکرد تیغه کمکی ژپس


حالت اول: ضریب شکست بزرگتر کانی موازی با ضریب شکست بزرگ تیغه است.




ادامه

چگونگی عملکرد تیغه کمکی ژپس

حالت دوم: ضریب شکست کوچکتر کانی موازی با ضریب شکست بزرگ تیغه است.




تعیین سری رنگ بیرفرنژانس



45 درجه چرخش



در حالت خاموشی




45 درجه چرخش


در صورتی که شکست مضاعف در کانی های نا همسانگرد بسیار قوی باشد ، یعنی بیرفرنژانس آن در سری رنگ های نیوتن خیلی بالا (بالاتر از سری سوم) باشد ، از تیغه ی گوه ای کوارتز استفاده می کنیم .



قبل از ورود تیغه



افزایش رنگها




مشاهده رنگهای
سری های فوقانی

پس از وارد کردن تدریجی تیغه ی گوه ای کوارتز ، اگر امتداد ضریب شکست بزرگتر تیغه (λ) بر امتداد ضریب شکست بزرگتر کانی منطبق باشد ، سری رنگ آن به تدریج بالا می رود تا به رنگ سفید سری های فوقانی می رسد .

حالت فوق ، وضعیت مناسب برای تشخیص سری رنگ بیرفرنژانس نیست

ادامه



در صورتی که امتداد λ تیغه منطبق بر امتداد α کانی باشد ، سری رنگ آن به تدریج پایین می آید تا به رنگ خاکستری سری اول برسد .

قبل از ورود تیغه

کاهش رنگها

مشاهده رنگ خاکستری


برای تعیین سری رنگ بیرفرنژانس کانی کافی است تعداد دفعاتی را که با وارد کردن تدریجی تیغه ، رنگ بنفش حساس در میدان دید میکروسکوپ ظاهر شده است شمارش و با عدد یک جمع کنیم . حاصل آن ، شماره ی سری رنگ بیرفرنژانس مقطع مورد مطالعه خواهد بود .

ماکل


هنگامی که دو یا چند بلور از یک کانی به خصوص یا دو کانی متفاوت که دارای ساختمان بلور شناسی مشابه باشند چنان در هم رشد کنند که عناصر تقارن اضافی ایجاد کنند ، ماکل نامیده می شود . انواع آن شامل:



ماکل کارلسباد




ماکل پلی سنتیک و کارلسباد




ماکل مشبک



ماکل کارلسباد که با چرخاندن پلاتین نیمی
از کانی روشن و نیم دیگر تاریک (
خاموش) است .




ماکل پلی سنتتیک که در نور پلاریزه ی متقاطع
به صورت تیغه ای (مخطط) است و
ضمن چرخاندن صفحه ی پلاتین، تیغه ها
یک در میان خاموش و روشن می شوند .




ماکل مشبک که در نور پلاریزه ی متقاطع
سطح کانی به صورت مشبک دیده می
شود .

بلورها از نظر **خاموشی** و زاویه آن به گروه های مختلف تقسیم می شوند :

خاموشی مستقیم یا موازی : اگر خاموشی مقطع نازک بلور در نور پلاریزه زمانی اتفاق بیفتد که یکی از ویژگی های بارز بلورشناسی مثل ماکل ، طولیل شدگی یا رخ ، موازی یکی از تارهای رتیکول باشد، خاموشی را مستقیم یا موازی می گویند .



نور پلاریزه ساده






نور پلاریزه متقاطع



کانی استارولیت

خاموشی مایل

اگر خاموشی مقطع نازک زمانی اتفاق بیفتد که رخ ، ماکل یا طویل شدگی بلور نسبت به سطوح ارتعاش نیکول ها به طور مایل قرار گرفته باشد ، خاموشی را مایل می گویند .




در صورتی که یکی از جهات مشخص را در امتداد تار رتیکول شمالی-جنوبی قرار دهیم و میدان میکروسکوپ روشن باشد ، با چرخاندن صفحه ی پلاتین در جهت عقربه ساعت یا خلاف آن خاموشی ایجاد خواهد شد .



در اندازه گیری زاویه ی خاموشی ، کوچکترین زاویه ی خاموشی اندازه گیری می شود .


تعیین زاویه ی خاموشی

برای تعیین زاویه ی خاموشی کافی است که ابتدا آنالیزور را از مسیر نور خارج کرده و سپس یکی از جهات مشخص بلورشناسی ، مثلاً رخ را موازی تار رتیکول شمالی-جنوبی قرار دهیم .





پس از آن مجدداً آنالیزور را وارد میدان

میکروسکوپ می کنیم . در صورتی که کانی دارای خاموشی مستقیم باشد ، در این حالت در وضعیت خاموشی خواهد بود . اما اگر دارای خاموشی مایل باشد



با چرخاندن صفحه ی پلاتین ، کانی به وضع خاموشی خواهد رسید . میزان درجه ی چرخش صفحه پلاتین برای رسیدن به خاموشی ، زاویه خاموشی کانی خواهد بود .





خاموشی متقارن: بعضی از کانی های دارای رخ از نظر شکل یا طرح رخ ها به گونه ای هستند که مقطع آن ها به شکل لوزی در می آید و در حالتی به وضعیت خاموشی در می آیند که امتداد سطوح نیکول ها موازی با دو قطر این لوزی قرار گیرد.



طویل شدگی بلور ها

بعضی از بلور ها در امتداد یکی از محور های بلور شناسی رشد نموده و طویل می شوند. این طویل شدگی ممکن است در امتداد انتشار نور با سرعت کمتر (ضریب شکست بزرگتر γ) یا در امتداد انتشار نور با سرعت بیشتر (ضریب شکست کوچکتر α) صورت گرفته باشد .

در حالت اول بلور دارای طویل شدگی مثبت است .

اما اگر طویل شدگی در امتداد ضریب شکست کوچکتر باشد ، بلور دارای علامت طویل شدگی منفی است .

برای تعیین علامت طویل شدگی در کانی ها از تیغه های کمکی استفاده می شود .



بیرفرنژانس

ضعیف


در صورتی که بیرفرنژانس مقطع مورد مطالعه ضعیف (خاکستری سری اول) باشد ، از تیغه ی کمکی λ (ژپیس) استفاده می شود .

در صورتی که رنگ بیرفرنژانس مقطع متوسط یا قوی باشد ، به ترتیب از تیغه ی کمکی $\lambda/4$ و تیغه ی کمکی گوه ای کوارتز استفاده می کنیم .



بیرفرنژانس


متوسط




بیرفرنژانس

قوی


• تعیین علامت طولی شدگی (منفی) در یک پلاژیوکلاز




• 45 درجه چرخش پلاتین



• حالت خاموشی




• 45 درجه چرخش پلاتین




• افزایش رنگها

• با وارد کردن تیغه λ
 از آنجا که در این حالت رنگها
 از آنجا که در این حالت رنگها
 کاهش یافته اند، بنابراین
 افزایش یافته اند، بنابراین
 ضریب شکست بزرگ تیغه
 ضریب شکست بزرگ تیغه
 کمی بایستی با ضریب
 کمی بایستی با ضریب
 شکست کوچکتر کانپی
 شکست کوچکتر کانپی
 موازی قرار گرفته باشد
 موازی قرار گرفته باشد




• کاهش رنگها


علامت طولیل شدگی (مثبت) در کانی اولیوین




45 درجه چرخش پلاتین



کانی در حالت خاموشی



45 درجه چرخش پلاتین




با وارد کردن تیغه $\lambda/4$

با وارد کردن تیغه $\lambda/4$

کاهش رنگها

افزایش رنگها





از آنجا که در این حالت رنگها کاهش یافته اند، بنابراین ضریب شکست بزرگ تیغه کمکی بایستی با ضریب شکست کوچکتر کانی موازی قرار گرفته باشد


از آنجا که در این حالت رنگها افزایش یافته اند، بنابراین ضریب شکست بزرگ تیغه کمکی بایستی با ضریب شکست بزرگتر کانی موازی قرار گرفته باشد.

پدیده های غیر عادی بیرفرنژانس در فضای بلور
پدیده های غیر عادی رنگ های تداخلی به اختصار عبارتند از:


1- بی نظمی نورانی



2- بیرفرنژانس غیر عادی






3- منطقه ای بودن



4- خاموشی موجی


1- بی نظمی نورانی :

در بعضی از انواع گرونا (گروناهای کلسیم دار) که قاعدتاً به دلیل سیستم مکعبی باید در نور پلاریزه متقاطع، همسانگرد ظاهر شوند بیفرنژانس ضعیفی (خاکستری تیره) مشاهده می شود. این حالت بی نظمی نورانی نامیده می شود.



2- بیرفرنژانس غیر عادی :





در بعضی از کانی های با رنگ بیرفرنژانس ضعیف گاهی به جای رنگ بیرفرنژانس اصلی رنگ دیگری ظاهر می گردد.



این پدیده بیشتر در کانی های با پاشیدگی قوی مانند کانی های کلینوزویزیت ، زویزیت و ایدوگراز مشاهده می شود .


3- منطقه ای بودن :

بعضی از کانی ها مثل پلاژیوکلاز ها ، در نور پلاریزه متقاطع، با چرخش صفحه پلاتین خاموشی در آنها به صورت مناطق متحدالمركز ظاهر می شود . به این پدیده منطقه ای بودن گفته می شود .




4- خاموشی موجی :



بعضی از کانی ها ، نظیر کوارتز یا پلاژیوکلاز و ... در هنگام چرخش صفحه ی پلاتین به یکباره خاموش نمی شوند ، بلکه خاموشی در آن ها به صورت موج صورت می گیرد .




با چرخش پلاتین
خاموشی به
صورت موج
حرکت می
کند



دانه کوارتز در
وضعیت
روشنایی



تعیین ضخامت مقطع



ضخامت یک مقطع نازک را می توان از روی رنگ تداخلی کانی معینی که تعداد زیادی از آن در مقطع وجود داشته باشد معین کرد . مقطع نازک دارای تعداد زیادی از دانه های کوارتز است که در جهات مختلف سطح مقطع پراکنده شده اند .

محور نوری هر کدام از آن ها دارای جهاتی متفاوت است . بعضی از آنها مایل و بعضی دیگر تقریباً قائم و تعدادی نیز افقی اند .

حداکثر مقدار (ne-no) هستند . با توجه به اینکه ضخامت تمامی دانه ها یکسان است . محور نوری افقی است نشان دهنده ی بالاترین سری رنگ تداخلی یا حداکثر تاخیر آن کانی است . (زرد رنگ پریده) . اما فقط دانه هایی دارای بالاترین




سری رنگ تداخلی اند که محور نوری آن ها تقریباً افقی است .

اگر ضخامت مقطع نازکی معلوم باشد ، با توجه به رنگ بالاترین سری رنگ تداخلی دانه های مشابه از روی نمودار مزبور می توان شکست مضاعف کانی مجهول را تعیین کرد .

در یک مقطع نازک دو نوع کانی یکی معلوم و دیگری مجهول وجود داشته باشد ، از روی بالاترین سری رنگ تداخلی و مقدار (n1-n2) بیشینه کانی معلوم ، ضخامت مقطع نازک را معین می کنیم ، با توجه به ضخامت تعیین شده و بالاترین سری رنگ تداخلی کانی مجهول مقدار شکست مضاعف کانی مجهول (n2-n1) را مشخص می نماییم و به این ترتیب تا حدی به شناخت کانی پی برده می شود .

فصل هشتم



مطالعه خواص کانیها در نور پلاریزه متقارب



هدف کلی

در پایان این گفتار شما قادر خواهید بود:

مشخصه هایی از بلورها را در نور پلاریزه متقارب با استفاده از میکروسکوپ پلاریزان بررسی نمایید.



هدفهای رفتاری

1- نور پلاریزه ی متقارب را تعریف کنید و چگونگی ایجاد آن را از طریق به کارگیری قسمت های مختلف میکروسکوپ بیان کنید.

2- چگونگی تشخیص بلورهای یک محوری و تعیین علامت نوری آن ها را بیان کنید .


3- چگونگی تشخیص بلور های دو محوری و تعیین علامت نوری آن ها را بیان کنید .

4- بهترین مقاطع بلور ها جهت سنجش یک محوری یا دو محوری بودن کانی ها و علامت نوری را با ذکر علت توضیح دهید .

5- چگونگی اندازه گیری زاویه $2V$ را توضیح دهید.

مطالعه کانها در نور پلاریزه متقارب

مطالعه ی اورتوسکوپی یا مطالعه با نور پلاریزه موازی مطالعه ی بلور ها با نور پلاریزه ای است که موازی محور میکروسکوپ از طریق بلور انتقال داده می شود. مطالعه ی کنوسکوپی بلور ها عبارت از بررسی بعضی دیگر از ویژگی های نوری بلور های ناهمسانگرد است که توسط میکروسکوپ پلاریزان و با استفاده از کندانسور و عدسی برتران صورت می گیرد .



• حالت ارتوسکوپی

• (عدسی مقارب کننده خارج است)



• حالت کنوسکوپی

• (عدسی مقارب کننده داخل است)



- برای مطالعه ی کانی ها با نور متقارب ، ابتدا کندانسور را در مسیر عبور نور و در طول محور میکروسکوپ قرار می دهیم . پس از آن عدسی شیئی با بزرگترین بزرگنمایی را در مسیر میدان دید میکروسکوپ وارد می کنیم .

Petrographic Microscope



کندانسور


بلور های یک محوری و بلور های دو محوری

- بلور های ناهمسانگرد بر اساس محور نوری به دو گروه تقسیم می شوند: بلور های یک محوری و بلور های دو محوری.


هرکدام از این دو گروه خود به دو دسته ی مثبت و منفی تقسیم می شوند.

بلور های یک محوری


در بلور هایی که در سیستم تری گونال ، تراگونال و هگزاگونال متبلور می شوند فقط یک جهت وجود دارد که اگر نور در آن جهت به بلور بتابد ، با سرعت مساوی سیر می کند . این جهت همان جهت محور نوری است که با محور C بلور ، تنها محور اصلی بلور ، تطبیق می کند . با توجه به اینکه بلور های این سه سیستم فقط یک محوری نوری دارند . از لحاظ ویژگی های نوری به آن ها ((بلور های یک محوری)) گفته می شود . محور اصلی در این سه سیستم به ترتیب محور درجه 3 ، محور درجه 4 و محور درجه 6 است .




Tetragonal Crystal



Hexagonal Crystal




اگر نور در هر جهتی به غیر از جهت موازی محور نوری به یک بلور یک محوری بتابد ، به دو شعاع تقسیم می شود که در دو سطح عمود بر یکدیگر به ارتعاش در می آیند . یکی از نور ها نور عادی و دیگری نور غیر عادی است . سطح موج ها برای نور عادی به صورت کره است . در حالیکه سطح موج ها برای نور غیر عادی به شکل یک جسم بیضوی با مقطع عرضی دایره ای است ((بیضوی دوار)). محور چرخشی این جسم بیضوی ، محور نوری بلور است .



شکل ۳-۱. نمایش سطح موجها در بلورهای یک محوری. سطح موج برای نور عادی (O) کره و برای غیر عادی (e) بیضوی دوار است.

- بلورهای یک محوری به دو گروه نوری تقسیم می شوند: بلورهای یک محوری مثبت و بلورهای یک محوری منفی. در صورتی که سرعت سیر نور عادی (O) بیشتر از سرعت نور غیر عادی (e) باشد، یعنی ضریب شکست نور عادی (O) کوچکتر از ضریب شکست نور غیر عادی (e) باشد، بلور را یک محوری مثبت می گویند.




شکل ۳-۳. نمایش اندیکاتوریکس در بلورهای یک محوری. (الف) یک محوری مثبت، (ب) یک محوری منفی.

- در حالت دوم اگر سرعت نور غیر عادی (e) بیشتر از سرعت سیر نور عادی (O) باشد، یعنی ضریب شکست نور غیر عادی (e) کوچکتر از ضریب شکست نور عادی (O) باشد، بلور را یک محوری منفی می گویند


c-axis



یک محوری مثبت کوارتز



c-axis




یک محوری منفی کلسیت

اگر ضریب شکست نور غیر عادی بزرگتر از ضریب شکست نور عادی باشد ($n_o > n_e$)، ضمن آنکه ضریب شکست نور غیر عادی منطبق بر محور نوری بلور قرار می گیرد، بر بزرگترین ضریب شکست اندیکاتریکس یعنی γ نیز منطبق بوده و در نتیجه در جهت محور Z قرار می گیرد. در چنین حالتی بلور یک محوری مثبت است و بیضوی دوار آن به شکل کشیده (طویل شده) خواهد بود.


اگر ضریب شکست نور غیر عادی منطبق بر محور نوری بلور باشد، بر کوچکترین ضریب شکست اندیکاتریکس یعنی α نیز منطبق بوده. در نتیجه در جهت محور X قرار می گیرد. در چنین حالتی بلور یک محوری منفی است و بیضوی دوار آن به شکل پهن شده خواهد بود.

((اندیکاتریکس اشکال هندسی هستند که چگونگی انتشار امواج نور را در ارتباط با ضریب شکست در بلورهای سیستم‌های مختلف نشان می‌دهند.))


اندیکاتریکس در بلورهای یک محوری، یک جسم بیضوی دوار است. این جسم بیضوی دوار دارای دو ضریب شکست اصلی است که منطبق بر دو محور اصلی آن، یعنی محورهای X و Z است. این دو ضریب شکست که با α و γ نشان داده می‌شوند به ترتیب بزرگترین و کوچکترین ضریب شکست‌های بلورند.



مقطع دایره ای عمود بر محور اصلی بلور است



در بلورهای سیستم های ارتورومبیک ، منوکلینیک و تری کلینیک دو جهت وجود دارد که اگر نور در آن دو جهت به بلور بتابد ، با بیرفرنژانس برابر صفر در بلور سیر خواهد کرد .




هر کدام از این دو جهت موازی و منطبق با یک محور نوری است . بنابراین در این بلورها دو محور نوری وجود دارد

دو محور نوری

مقاطع دایره ای


• در بلور های دو محوری جهت ارتعاش سریعترین نور منطبق بر محور اصلی X و کندترین نور منطبق بر محور اصلی Z است که عمود بر یکدیگرند. جهتی که عمود بر سطح در برگیرنده ی دو محور اصلی X و Z است جهت محور اصلی Y است.



• در بلور های دو محوری سه ضریب شکست اصلی وجود دارد. این سه ضریب شکست نتیجه ی ارتعاش نوری است که در جهت سه محور اصلی بلور (Z, Y, X) مرتعش می شود و به ترتیب با α و β و γ نشان داده می شوند.


اندیکاتریکس در بلورهای دو محوری

- اندیکاتریکس در بلورهای دو محوری یک جسم بیضوی سه محوری (بیضوی غیر دوار) است که سه محور اصلی آن X ، Y ، Z است.
- سه ضریب شکست اصلی بلور منطبق بر این سه محورند، به طوری که α (کوچکترین ضریب شکست) در طول X و γ (بزرگترین ضریب شکست) در طول Z و β (ضریب شکست واسط) منطبق بر Y است.
- سرعت سیر نور در امتداد X بیشترین و در امتداد Z کمترین و در امتداد Y حد واسط است.



- مقاطعی که عمود بر محور نوری برش داده می شوند به صورت همسانگرد عمل می کنند . یعنی ، اگر نور موازی محور های نوری (عمود بر مقاطع دایره ای) به کانی داده شود ، بدون شکست مضاعف انتشار می یابد . در این حالت ضریب شکست برابر β خواهد بود .






- محور های نوری با یکدیگر از یک طرف زاویه حاده و از طرف دیگر زاویه مکمل آن را می سازند . زاویه ی حاده ای که این دو محور نوری می سازند ، ((زاویه ی نوری)) یا ((زاویه محور های نوری)) نامیده می شود و با علامت $2V$ نشان داده می شود . اندازه ی زاویه $2V$ در بلور های مختلف متفاوت است .



شکل ۳-۵. ارتباط بین دو مقطع دایره ای، محورهای نوری و محورهای بیضوی (سه ضریب شکست اصلی α و β و γ) (الف). نشان دهنده دو مقطع دایره ای به همراه سه ضریب شکست اصلی، (ب) سطح محوری نشان دهنده محل عبور مقاطع دایره ای و محورهای نوری.

- همیشه زاویه حاده محور های نوری مورد نظر است . نیمساز مکمل آن را نیمساز دوم می نامند .


اندیکاتریکس در بلور های دو محوری



برش عمود بر Y

برش عمود بر X


برش عمود بر Z



The potato!

بلورهای دو محوری نیز به دو دسته تقسیم می شوند ، بلورهای دو محوری مثبت و بلورهای دو محوری منفی .

β مقدار متوسط عددی بین α و γ را نشان نمی دهد ، بلکه ممکن است گاهی به α و در موارد دیگر به γ نزدیکتر باشد .





شکل ۳-۶. اندیکاتوریکس در بلورهای دو محوری، (الف) مثبت، (ب) منفی

در صورتی که β به α نزدیکتر باشد ، مقطع دایره ای شکل ، زاویه ی کوچکی با سطح XY می سازد در نتیجه ، هر کدام از محورهای نوری با جهت محور اصلی Z (بزرگترین محور اصلی) یک زاویه ی حاده (V) می سازند . که مجموعاً زاویه حاده محورهای نوری ($2V$) را به وجود می آورند . در چنین حالتی که بزرگترین محور اصلی اندیکاتوریکس (Z) نیمساز زاویه ی حاده بین محورهای نوری است بلور را **دو محوری مثبت** می گویند



در حالت دیگر ، اگر β به γ نزدیکتر باشد ، زاویه ی حاده بین محور های نوری توسط کوچکترین محور اصلی اندیکاتریکس یعنی X نصف می شود . در حالی که محور Z نیمساز زاویه ی مکمل زاویه ی حاده (یعنی زاویه ی منفرد) خواهد بود .

در این حالت که محور X نیمساز زاویه ی حاده ی بین محور های نوری است بلور را دو محوری منفی می گویند .




مطالعه کانیها در نور پلاریزه متقارب


مطالعه به روش کنوسکوپي: در این روش برخی از ویژگیهای دیگر بلورهای ناهمسانگرد با وارد کردن کندانسور و عدسی برتران به میکروسکوپ مورد بررسی قرار می گیرند



کنوسکوپي



می توان با خارج کردن عدسی برتران و عدسی
چشمی از میدان دید میکروسکوپ تصاویر
کوچک اما واضح و روشنی را از رنگ های
تداخلی به دست آورد .





برش عمود بر محور نوری



برش مایل

برش موازی با محور نوری



• بهترین مقاطع برای تشخیص یک
محوری بودن بلورها، مقاطعی
هستند که عمود بر محور نوری
برش داده شده باشند .



- در کانی های یک محوری ، اشکال تداخلی عبارت است از یک محور متقاطع سیاه رنگ (صلیب سیاه) و یک یا چند دایره ی متحدالمركز که نشان دهنده رنگ های تداخلی است .




- رنگ های تداخلی و تعداد دواير متحدالمركز رنگين در اشکال تداخلی کانی های یک محوری با تغییر ضخامت مقطع نازک و تغییر شکست مضاعف کانی متغیر خواهد بود




- در کانی های با ضخامت زیاد ممکن است سری های بیشتری از رنگ های تداخلی (سری اول ، سری دوم ، سری سوم ... و یا بیشتر) مشاهده شود ، در حالی که در مقاطع نازک از همان کانی رنگ های تداخلی دوایر متحدالمركز ممکن است از سری اول بالاتر نرود .

- در حالت دیگر اگر دو مقطع نازک از دو کانی مختلف ، ضخامت و همچنین برش آنها نسبت به محور نوری یکسان باشد ، هنگام مطالعه با نور متقارب ، مقطع نازک با شکست مضاعف بیشتر ، تعداد دوائر متحدالمركز رنگين بيشتري را نسبت به مقطع نازک با شکست مضاعف کمتر نشان خواهد داشت .


UNIAXIAL INTERFERENCE FIGURE




- در مقطع نازک یک کانی ، مثلاً کوارتز که عمود بر محور اصلی بلور برش داده شده است . هنگام عبور نور متقارب از آن مقطع پرتوهای متقارب شکسته شده و هر کدام به دو نور تقسیم می شوند : نور غیر عادی e و نور عادی o




شکل ۷-۴. نمایش جهات ارتعاش دو نور عادی و غیر عادی در کانیهای دو محوری و چگونگی تشکیل اشکال تداخلی. شعاع غیر عادی با سرعت کمتر و شکست بیشتر $e =$ شعاع عادی با سرعت بیشتر و شکست کمتر $o =$




نور غیر عادی e که در امتداد شعاع میدان دید میکروسکوپ مرتعش می گردد و نور عادی o که در جهت عمود بر آن مرتعش می شود . نور غیر عادی e دارای ضریب شکست بیشتر و در نتیجه سرعت کمتر است ، در حالی که نور عادی o دارای ضریب شکست کمتر و سرعت بیشتر است .




- مقدار اختلاف دو ضریب شکست (ne-no) از صفر در مرکز ، یعنی جایی که نور به صورت موازی با محور نوری به مقطع نازک می تابد ، تا حداکثر مقدار در حاشیه ای میدان ، یعنی جایی که نور با حداکثر زاویه نسبت به محور نوری به مقطع می تابد ، تغییر خواهد کرد .






- با انطباق جهات ارتعاش دو نور e و o با جهات ارتعاش آنالیزور و پلاریزور خاموشی ایجاد می شود و میدان دید در آن منطقه تاریک می گردد. مجموع این نقاط که در مجاورت تنگاتنگ قرار گرفته اند، صلیب سیاه را تشکیل می دهند. اما در سایر نقاط تاخیر های متفاوتی خواهیم داشت.






- در مرکز میدان ، با توجه به اینکه جهات ارتعاش دو نور عادی و غیر عادی منطبق با جهات ارتعاش آنالیزور و پلاریزور است ، نوری از آن عبور نمی کند و دایره ی رنگین تشکیل نمی شود.



- هر چه از مرکز به طرف حاشیه های میدان حرکت می کنیم ، اختلاف دو ضریب شکست و در نتیجه مقدار تاخیر افزایش می یابد .


- با افزایش مقدار تاخیر ، سری رنگ های مربوط به آن نیز بالاتر رفته و به این ترتیب دایره متحدالمرکز رنگین ظاهر می شوند .






شکل ۶-۷. مقطع یک بلور یک محوری که نسبت به منصف الزاویه حاده زاویه نوری به طور مایل برش داده شده است. در هنگام چرخش صفحه پلاتین در جهت عقربه‌های ساعت، مرکز دو خط عمود بر هم (صلیب سیاه) خارج از مرکز میدان دید میکروسکوپ حرکت می‌کند.

• حال اگر مقطع نازک یک کانی معین یک محوری نسبت به محور نوری مایل باشد. دیگر صلیب سیاه به صورت متقارن در میدان میکروسکوپ ظاهر نمی شود، بلکه محل تقاطع دو خط سیاه رنگ عمود بر هم، به نسبت زاویه ی تمایل برش، خارج از مرکز میدان دید میکروسکوپ خواهد بود




شکل ۷-۷. اشکال تداخلی بلورهای یک محوری. خطوط نقطه چین نمایشگر حرکت شکل در اطراف میدان میکروسکوپ در هنگامی که صفحه پلاتین می چرخد. مقطع نازک نسبت به منصف الزاویه حاده زاویه نوری مایل است.


• در صورتی که زاویه ی برش نسبت به محور نوری کمتر شود ، محل تقاطع دو بازوی صلیب ممکن است خارج از میدان میکروسکوپ تشکیل شود و با هر چرخش 90 درجه ای صفحه ی پلاتین یکی از بازو های چهار گانه ی صلیب در میدان دید میکروسکوپ ظاهر می گردد.



- در صورتی که مقطع نازک کاملاً موازی با محور دیدگانی برش داده شود ، محل تقاطع بازو های صلیب در بینهایت تشکیل می شود و در هنگام چرخش صفحه ی پلاتین ، در هر 90 درجه چرخش ، هاله ای از یک بازوی صلیب وارد میدان دید میکروسکوپ می گردد و تقریباً قسمت اعظم میدان دید میکروسکوپ را احاطه می کند .



- تشکیل بازو های سیاهرنگ نشان دهنده ی این است که جهات ارتعاش دو نور O و e منطبق بر جهات ارتعاش آنالیزور و پلاریزورند ، همچنین در این جهت می توان اندازه ی حقیقی ϵ را (ضریب شکست نور غیر عادی) در نور پلاریزه موازی به دست آورد .





• تعیین علامت نوری کانی های یک محوری

• در صورتی که سرعت نور غیر عادی (e) کمتر از سرعت نور عادی (0) باشد (ضریب شکست نور غیر عادی بیشتر باشد) ، بلور یک محوری مثبت است و در صورتی که سرعت نور غیر عادی (e) بیشتر باشد (ضریب شکست آن کمتر باشد) ، بلور یک محوری منفی خواهد بود . چگونگی تشخیص آن در زیر میکروسکوپ با استفاده از تیغه ی کمکی میکا ، تیغه ی کمکی ژپس یا کوارتز گوه ای صورت می گیرد .

استفاده از تیغه ی کمکی میکا

• در بلور های یک محوری که دارای برفرنژانس متوسط (اواخر سری اول تا سری سوم) اند با استفاده از تیغه ی کمکی میکا می توان علامت نوری را تعیین کرد .







با وارد کردن این تیغه، در صورتی که نور غیر عادی دارای سرعت کمتر (ضریب شکست بیشتر) باشد در جهت شمال شرق-جنوب غرب، یعنی موازی ضریب شکست بیشتر تیغه ی کمکی افزایش تاخیر به وجود می آید که این افزایش تاخیر موجب تقویت رنگ های تداخلی می شود و در نتیجه در امتداد ربع (1 و 3) میدان دید میکروسکوپ دایره های رنگین به طور ملایم به طرف مرکز انتقال پیدا می کنند. در همین حال کم شدن تاخیر در جهت عمود بر آن موجب می شود که در امتداد جنوب شرق-شمال غرب، یعنی در ربع دوم و چهارم میدان دید میکروسکوپ، رنگ ها به طور ملایم از مرکز میدان میکروسکوپ دور شوند.


در چنین حالتی بلور یک محوری مثبت است.

• در کانیه‌های با بیرفرانژانس پایین با وارد کردن تیغه‌ی میکا دو لکه‌ی سیاه رنگ نزدیک به مرکز صلیب سیاه در دو ربع 2 و 4 تشکیل می‌شود.



شکل ۷-۱۰. نمایش چگونگی ایجاد لکه‌های سیاه‌رنگ در بلورها یک محوری. (الف) بلور یک محوری مثبت (ب) چگونگی قرارگیری لکه‌های سیاه‌رنگ که اتصال آنها در بلورهای یک محوری مثبت با امتداد ارتعاش نور در جهت ضریب شکست بزرگتر که سرعت کمتر دارد و در حاشیه تیغه کمکی مشخص شده است علامت (+) و در بلورهای یک محوری منفی با همان جهت از تیغه کمکی میکا علامت (-) را می‌سازد نشان می‌دهد.

- در صورتی که نور عادی دارای سرعت کمتر (ضریب شکست بیشتر) باشد، بلور یک محوری منفی است. افزایش تاخیر در امتداد جنوب شرق-شمال غرب و دایره های رنگین موجود در دو ربع 2 و 4 به طرف مرکز میدان دید انتقال می یابند. در حالی که در همین حال با کاهش تاخیر در امتداد دو ربع 1 و 3 که موازی با امتداد نور دارای سرعت کمتر در تیغه ی کمکی است دایره های رنگین از مرکز دور می شوند و لکه های سیاه نیز در همین دو ربع به وجود می آید.





- تعداد دوائر رنگین بستگی به شدت شکست مضاعف دارد. بلوری که دارای شکست مضاعف ضعیف و در نتیجه بیفرنژانس آن ضعیف باشد، فاقد دوائر رنگین خواهد بود.

تشخیص کانی های یک محوری مثبت

با استفاده از تیغه ی کمکی ژیپس


در صورتی که بلور یک محوری فاقد رنگ های تداخلی یا سری پایین رنگ های تداخلی (اوایل سری اول) باشد ، برای تعیین علامت نوری آن از تیغه ی کمکی ژیپس استفاده می شود .




در کانی های یک محوری مثبت مانند کوارتز ، با وارد کردن تیغه ژیپس در دو ربع 1 و 3 رنگ آبی (یا سبز) ظاهری شود و در دو ربع 2 و 4 رنگ زرد (یا نارنجی) مشاهده می شود.

تشخیص کانی های یک محوری منفی

با استفاده از تیغه ی کمکی ژپس





قبل از وارد کردن تیغه



بعد از وارد کردن

در کانی های یک محوری منفی مانند کلسیت ، با وارد کردن تیغه ژپس در دو ربع 2 و 4 رنگ آبی (یا سبز) دیده می شود و در دو ربع 1 و 3 رنگ زرد (یا نارنجی) مشاهده می شود.





• استفاده از تیغه ای کوارتز



• در بلور های با رنگ های تداخلی سری های بالا ، استفاده از تیغه گوه ای کوارتز جهت تشخیص علامت نوری موثرتر است .

• در کانی های یک محوری مثبت با وارد کردن تدریجی تیغه گوه ای کوارتز به مسیر عبور نور متقارب ، دوائر رنگین متحدالمركز در دو ربع 1 و 3 به طرف مركز میدان و در دو ربع 2 و 4 به طرف خارج حرکت می کنند .







- در کانی های یک محوری منفی با وارد کردن تدریجی تیغه گوه ای کوارتز به مسیر عبور نور متقارب، دایر رنگین متحدالمركز در دو ربع 2 و 4 به طرف مرکز میدان و در دو ربع 1 و 3 به طرف خارج حرکت می کنند.

فلاش فیگور


• در صورتی که مقطع نازک کاملاً موازی با محور دیدگانی برش داده شود ، محل تقاطع بازوهای صلیب در بینهایت تشکیل می شود و در هنگام چرخش صفحه ی پلاتین ، در هر 90 درجه چرخش ، هاله ای از یک بازوی صلیب وارد میدان دید میکروسکوپ می گردد و تقریباً قسمت اعظم میدان دید میکروسکوپ را احاطه می کند .




• مطالعه بلور های دو محوری در نور پلاریزه متقارب

• بهترین مقاطع جهت مطالعه ی بلور های دو محوری در نور متقارب مقاطع عمود بر منصف الزاویه ی حاده ی بین دو محوری نوری است ، اگر چه هر مقطعی با هر زاویه ی برش نسبت به منصف الزاویه حاده بین دو محور نوری نیز در نور متقارب قابل بررسی است .


• مقاطع عمود بر منصف الزاویه ی حاده ی بین دو محوری نوری



• در موقعیت 45 درجه




• در موقعیت موازی سطوح ارتعاش




• در موقعیت 45 درجه


- بر خلاف آنچه در بلور های یک محوری دیدیم ، منحنی های مربوط به اشکال تداخلي با چرخش صفحه ی پلاتين تغيير شكل می دهند كه اين تغيير شكل در هر چرخش اشكال مختلف و پیچیده ای را به وجود می آورد






• مطالعه ی مقاطع عمود بر منصف الزاویه ی حاده بین محور های نوری .




• اشکال تداخلی با چرخش صفحه ی پلاتین ، به صورت دو خط سیاه رنگ شکسته شده و شاخه های هذلولی از مرکز دید به طرف خارج حرکت می کند که حداکثر جداشدگی را در وضعیت 45 درجه نسبت به موقعیت قبلی خود دارد.




- دو شاخه هذلولی شکل در موقعیت 45 درجه را اصطلاحاً منحنی های ایزوگیر می نامند. نوار های رنگین موجود در میدان دید میکروسکوپ منحنی های ایزوکروماتیک نامیده می شوند .
- وسط هر کدام از شاخه های هذلولی محل عبور محور نوری است . فاصله این دو نقطه نشاندهنده فاصله دو ضلع زاویه نوری است .




اشکال تداخلی با چرخش
صفحه ی پلاتین




چرخش 0 درجه




چرخش بین 0 تا 45



45 درجه چرخش




75 درجه چرخش




90 درجه چرخش

با توجه به اینکه در هنگام چرخش صفحه ی پلاتین صلیب سیاه رنگ شکسته
به دو منحنی ایزوگیر تبدیل می شود اصطلاحاً این صلیب را صلیب دروغین
می گویند .



حداکثر فاصله ای که دو شاخه ی هذلولی در هنگام چرخش از یکدیگر می گیرند و همچنین سرعت دور شدن آن ها بستگی به زاویه ی نوری دارد . به این معنی که با افزایش این زاویه فاصله و همچنین سرعت دور شدن افزایش پیدا می کند و با کم شدن آن فاصله و سرعت دور شدن کم می شود به طوری که اگر زاویه ی نوری به صفر برسد ، دو محور نوری تبدیل به یک محور نوری می شود . در این حالت بلور ، یک محوری خواهد بود ، برای بیشتر بلور های دو محوری ، در صورتی که $2V$ بیش از 60 درجه باشد ، منحنی های ایزوگیر در موقعیت 45 درجه از میدان دید میکروسکوپ خارج می شوند .

ادامه



الف

ب

شکل ۷-۱۵. مقایسه زاویه نوری. (الف) آراگونیت $2V = 19^\circ$ و $(n_2 - n_1) = 0/155$
(ب) باریت $2V = 37^\circ 30'$ و $(n_2 - n_1) = 0/12$ همان طور که ملاحظه می شود با
افزایش $2V$ مقدار دور شدن منحنیهای ایزوگیر بیشتر می شود.

شکل سمت راست (الف) نشان دهنده منحنی های ایزوگیر آراگونیت در میدان دید میکروسکوپ با $2V=19$ است ، در حالی که سمت چپ (ب) ایزوگیر برای باریت $30'$ و $2V=37^\circ$ است . خطوط نقطه چین که منحنی های رنگین اند نشان دهنده چگونگی پاشیدگی (دیسپرسیون) و شدت و ضعف آن در دو مقطع است . همان طور که ملاحظه می شود ، در آراگونیت به خاطر قویتر بودن اختلاف ضریب شکست ، منحنی ها بیشتر از باریت اند که از اختلاف ضریب شکست ضعیف تری برخوردارند .

در این شکل اشکال تداخلي آراگونیت و باریت با یکدیگر مقایسه شده است . مقاطع تهیه شده از هر دو بلور بر منصف الزاویه ی حاده بین محور های نوری عمودند و ضخامت هر دو مقطع مساوی است . اختلاف این دو مقطع یکی در اندازه $2V$ و دیگری در شکست مضاعف $(n_2 - n_1)$ است .

مطالعه ی مقاطع عمود بر یکی از محور های نوری

- اشکال تداخلی مقاطع عمود بر منصف الزاویه حاده بین محور های نوری دارای تقارن اند. در وضعیت 90 درجه ، صلیب سیاهرنگ در مرکز دید میکروسکوپ مشاهده می شود و با قرارگیری در حالت 45 درجه محل استقرار شاخه های هذلولی نسبت به مرکز میدان میکروسکوپ به صورت متقارن است .

واضح است هر چه مقطع از حالت عمود بر منصف الزاویه ی حاده بیشتر خارج شود ، مرکز تقارن نیز از مرکز میدان دید میکروسکوپ دورتر می رود تا جایی که اگر مقطع کاملاً عمود بر یکی از محور های نوری برش داده شده باشد ، حالت تقارن کاملاً از بین می رود و در هنگام چرخش صفحه ی پلاتین به جای شاخه ی هذلولی یک شاخه ی و به جای صلیب سیاهرنگ فقط یک خط ملاحظه خواهد شد که هنگام چرخش صفحه ی پلاتین به دور محور نوری خود خواهد چرخید .

- به طور خلاصه می توان گفت اشکال تداخلی ایجاد شده در کانی های دو محوری با نور متقارب از یک طرف به شکست مضاعف و ضخامت مقطع (مقدار تاخیر) و از طرف دیگر به مقدار $2V$ و جهت برش مقطع بستگی دارد .

• تعیین علامت بلور های دو محوری

بلور های دو محوری مثبت بلورهایی هستند که منصف الزاویه حاده بین محور های نوری آن منطبق بر ضریب شکست بزرگتر بلور یا منطبق بر محور Z بلورشناسی باشد.

بلور های دو محوری منفی بلورهایی هستند که منصف الزاویه ی حاده ی بین محور های نوری آن منطبق بر ضریب شکست کوچکتر بلور است.

در حالت اول ضریب شکست بزرگتر منطبق بر منصف الزاویه منفرجه بین محور های نوری است.

- بهترین مقاطع برای تعیین علامت نوری بلور های دو محوری مقاطعی هستند که عمود بر منصف الزاویه حاده بین محور های نوری یا عمود بر یکی از محوری های نوری برش داده شده باشند که به کمک تیغه های کمکی و با نور متقارب می توان علامت نوری آن ها را تعیین کرد .

- برای این منظور ابتدا مقطع نازک را در موقعیت 45 درجه قرار می دهیم . در این موقعیت اشکال تداخلی به صورت هذلولی است که دو شاخه ی آن از یکدیگر دور شده اند . در صورتی که از تیغه ی کمکی ژپس استفاده شود ، یکی از دو حالت زیر پیش می آید :


در صورتی که در فاصله ی بین دو شاخه ی هذلولی یعنی در قسمت محدب هذلولی رنگ زرد ظاهر شود ، در قسمت مقعر رنگ آبی به وجود می آید . در چنین حالتی بلور دو محوری منفی است .

- یعنی در قسمت محدب هذلولی رنگ آبی و در قسمت مقعر آن رنگ زرد حاصل شود ، بلور دو محوری مثبت خواهد بود .

- هر دو حالت فوق را می توان با استفاده از مقاطع عمود بر یکی از محور های نوری نیز به دست آورد . مشروط بر این که دو محور نوری کاملاً عمود بر یکدیگر نباشند زیرا در این صورت هذلولی به صورت خط مستقیم و بدون تحدب و تقعر ظاهر می شود .

- در بلور های دو محوری منفی در قسمت محدب شاخه هذلولی پس از قرار دادن تیغه کمکی ژپس در مسیر نور متقارب ، رنگ زرد و در قسمت مقعر رنگ آبی ظاهر می شود .

علامت نوری بلور های دو محوری با استفاده از تیغه گوه ای کوارتز نیز قابل اندازه گیری است . به این منظور ابتدا مقطع نازک را در موقعیت 45 درجه قرار می دهیم .



کیانیت

سیلیمانیت

ارتوکلاز

اندازه گیری زاویه ی محور های نوری



در اشکال تداخلی بلور های دو محوری فاصله ی دور شدن دو شاخه ی هذلولی یا به عبارت دیگر ، فاصله ی دو محوری نوری که از نوک دو هذلولی می گذرند ، نه تنها به $2V$ بلکه به β نیز بستگی دارد زیرا ضرایب شکست بلور برای نوری که در امتداد محور های نوری حرکت می کند برابر β است . نوری که در این امتداد از بلور می گذرد ، در هنگام خروج از بلور ، شکسته می شود و زاویه نوری برابر $2E$ را به وجود می آورد که این زاویه ، بزرگتر از زاویه ی نوری حقیقی ($2V$) می باشد و به آن زاویه ی نوری ظاهری گفته می شود .

هر چه ضریب شکست β بیشتر باشد ، شکست نور هنگام خروج از بلور بیشتر می شود .
بنابراین ، دور شدن شاخه های هذلولی در هنگام چرخش صفحه ی پلاتین اولاً بستگی به
مقدار $2V$ دارد ثانیاً : برای دو بلور که دارای $2V$ برابرند بلوری که دارای ضریب شکست
 β بزرگتر است ، زاویه نوری ظاهری بزرگتر نیز خواهد داشت .


مقدار V بدون استفاده از دستگاه های مخصوص ، صرفاً از طریق مقایسه قابل اندازه
گیری است . هر چه مقدار $2V$ افزایش پیدا کند ، مقدار انحنای منحنی های ایزوگیر
(شاخه های هذلولی) کمتر می شود . بنابراین در بلور هایی که $2V=0^\circ$ است ، این منحنی
های حداکثر انحنای دارند و هر شاخه به صورت یک زاویه ی قائم در می آید که در
مجموع صلیب سیاهرنگ را ایجاد می کنند . با افزایش $2V$ این انحنای کمتر می شود و دو
شاخه هذلولی را به وجود می آورد . تا اینکه اگر $2V=90^\circ$ بشود ، منحنی ها تبدیل به
خطوط مستقیم خواهند شد .

بنابراین ، در صورتی که اشکال تداخلی یک بلور با $2V$ نامعین با اشکال تداخلی با منحنی
های ایزوگیر یک بلور با $2V$ معین را مقایسه کنیم ، به سادگی می توان به مقدار تقریبی
 $2V$ پی برد .

اندازه گیری زاویه محورهای نوری



شکل ۲۳-۷. نمایش چگونگی ارتباط بین دو زاویه $2E$ و $2V$ در بلورهای دو محوری



شکل ۲۴-۷. منحنیهای ایزوگیر در مقاطعی از یک بلور دو محوری که عمود بر یکی از محورهای نوری تهیه شده است. در حالی که مقدار $2V$ از صفر تا 90° درجه تغییر می‌کند.

www.salampnu.com

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

- ✓ نمونه سوالات پیام نور : بیش از ۱۱۰ هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه
- تستی و تشریحی
- ✓ کتاب ، جزوه و خلاصه دروس
- ✓ برنامه امتحانات
- ✓ منابع و لیست دروس هر ترم
- ✓ دانلود کاملاً رایگان بیش از ۱۴۰ هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور

www.salampnu.com